Windows-এর জন্য HandWallet PC

ডাউনলোড, ইনস্টল ও প্রথমবার চালু করার নির্দেশিকা

সংস্করণ 7.87 · অক্টোবর 2026 · www.handwallet.com

Windows-এর জন্য HandWallet PC কী?

HandWallet হলো খরচ ও আয় পরিচালনার একটি অ্যাপ। PC সংস্করণটি আপনার কম্পিউটারের একটি উইন্ডোতে HandWallet অ্যাপ চালায়, ফোনের মতো একই স্ক্রিন নিয়ে।

ইনস্টল করা সহজ: **একটি ফাইল** ডাউনলোড করুন, সেটি চালান এবং একটি ছোট ইনস্টলেশন উইজার্ড অনুসরণ করুন। উইজার্ড বাকি সবকিছু নিজেই ডাউনলোড ও সেট আপ করে।

আমার কম্পিউটার কি সমর্থিত?

HandWallet PC-এর জন্য নিচের জিনিসগুলো প্রয়োজন। নিশ্চিত নন? শুধু ইনস্টলারটি চালান: এটি নিজেই আপনার কম্পিউটার পরীক্ষা করে, আর কিছু অনুপস্থিত থাকলে ঠিক কী অনুপস্থিত তা জানিয়ে দেয়।

প্রয়োজনীয়তা	বিস্তারিত
Windows 10 বা Windows 11, 64-বিট	Intel বা AMD প্রসেসরযুক্ত একটি কম্পিউটার। ARM প্রসেসরযুক্ত কম্পিউটার সমর্থিত নয়।
হার্ডওয়্যার ভার্চুয়ালাইজেশন	Intel VT-x বা AMD-V, BIOS/UEFI সেটিংসে চালু থাকতে হবে (নিচে দেখুন)। গত দশ বছরের বেশিরভাগ কম্পিউটারে এটি আছে।
মেমরি	কমপক্ষে 4 GB RAM, 8 GB প্রস্তাবিত। চালু করার আগে ভারী প্রোগ্রামগুলো (অনেক ট্যাবসহ ব্রাউজার, গেম) বন্ধ করুন।
ডিস্কে জায়গা	কমপক্ষে 4 GB খালি জায়গা। আপনার ডেটা সময়ের সাথে বাড়ে।
ইন্টারনেট সংযোগ	ইনস্টলেশনের সময় ইনস্টলারটি মূল উপাদানগুলো ডাউনলোড করে (প্রায় 1.35 GB)।

ভার্চুয়ালাইজেশন কী এবং কেন দরকার?

HandWallet PC, HandWallet অ্যাপটিকে একটি **ভার্চুয়াল মেশিনের** ভেতরে চালায়: এটি একটি ছোট অনুকরণ করা কম্পিউটার, যা আপনার কম্পিউটারের ভেতরে আলাদা হয়ে চলে। ভার্চুয়াল মেশিন দ্রুত চলার জন্য প্রসেসরে **ভার্চুয়ালাইজেশন** নামের একটি বৈশিষ্ট্য দরকার (Intel একে VT-x বলে, AMD বলে AMD-V)। গত দশকের প্রায় সব কম্পিউটারে এটি আছে, তবে কখনো কখনো BIOS সেটিংসে বন্ধ থাকে।


কীভাবে চালু করবেন: কম্পিউটার রিস্টার্ট করে BIOS/UEFI সেটআপে ঢুকুন (সাধারণত চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে F2, F10, Del বা Esc চেপে)। "Intel Virtualization Technology (VT-x)" বা "SVM Mode (AMD-V)" অপশনটি খুঁজে চালু করুন, তারপর সেভ করে বেরিয়ে আসুন।

ইনস্টলারটি Windows-এর সেই বৈশিষ্ট্যটিও নিজেই চালু করে যা ভার্চুয়ালাইজেশন ব্যবহার করে (**Windows Hypervisor Platform**)। সেক্ষেত্রে প্রথমবার চালু করার আগে Windows রিস্টার্ট করতে হয়।


ধাপ ১: ইনস্টলারটি ডাউনলোড করুন

1. আপনার ব্রাউজারে **www.handwallet.com/Bengali/Windows.asp** খুলুন

2. **এখন ডাউনলোড করুন**-এ ক্লিক করুন। `HandWallet_PC_Setup.exe` ফাইলটি (প্রায় 60 MB) আপনার **Downloads** ফোল্ডারে সংরক্ষিত হয়।




চিত্র 1: ডাউনলোড পেজ (Microsoft Edge-এ)। বোতামের নিচে: সংস্করণ, তারিখ, ফাইলের নাম ও আকার।



চিত্র 2: ডাউনলোড সম্পূর্ণ হয়েছে। ইনস্টলারটি চালাতে "Open file"-এ ক্লিক করুন।

ধাপ ২: ইনস্টলারটি চালান

1. ব্রাউজারে **Open file**-এ ক্লিক করুন, অথবা **Downloads** ফোল্ডারে ফাইলটিতে ডাবল-ক্লিক করুন।
2. Windows জিজ্ঞাসা করে: "Do you want to allow this app to make changes to your device?"। প্রকাশক **Media Vision Computer Technologies LTD.** কিনা তা দেখে নিন এবং **Yes**-এ ক্লিক করুন।




চিত্র 3: Windows-এর নিশ্চিতকরণ উইন্ডো। ইনস্টলারটি Media Vision Computer Technologies LTD. দ্বারা স্বাক্ষরিত।


> কিছু কম্পিউটারে Windows প্রথমে একটি নীল উইন্ডো দেখায়: "Windows protected your PC"। **More info**-এ ক্লিক করুন, প্রকাশক Media Vision Computer Technologies LTD. কিনা দেখে নিন এবং **Run anyway**-এ ক্লিক করুন।

ধাপ ৩: ইনস্টলেশন উইজার্ড


1. ইনস্টলেশনের ভাষা নির্বাচন করুন এবং **OK**-এ ক্লিক করুন।
2. ইনস্টলেশন ফোল্ডারটি আগে থেকেই পূরণ করা আছে। **পরবর্তী**-এ ক্লিক করুন।
3. **ডেস্কটপে শর্টকাট তৈরি করি** চিহ্নিত রেখে **পরবর্তী**-এ ক্লিক করুন।
4. **ইনস্টল করি**-এ ক্লিক করুন।



চিত্র 4: ইনস্টলেশনের ভাষা নির্বাচন।




চিত্র 5: ইনস্টলেশন ফোল্ডার (বাঁয়ে) এবং ডেস্কটপ শর্টকাট (ডানে)।




চিত্র 6: ইনস্টলেশনের আগে একটি সারসংক্ষেপ। ইনস্টল করি-এ ক্লিক করুন।

এখন ইনস্টলারটি মূল উপাদানগুলো (প্রায় 1.35 GB) ডাউনলোড করে ইনস্টল করে। এটি **শুধুমাত্র একবার** হয় এবং আপনার ইন্টারনেটের গতির উপর নির্ভর করে কয়েক মিনিট সময় নেয়।



চিত্র 7: মূল উপাদানগুলো ডাউনলোড (বাঁয়ে) এবং সেগুলো ইনস্টল (ডানে)।


শেষে **শেষ করি**-এ ক্লিক করুন। ইনস্টলারটি কম্পিউটার রিস্টার্ট করতে বললে আগে রিস্টার্ট করুন। নইলে HandWallet PC নিজে থেকেই চালু হয়।



চিত্র 8: ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। "HandWallet PC চালনা করি" চিহ্নিত থাকলে শেষ করি-এ ক্লিক করলে অ্যাপটি চালু হয়।

ধাপ ৪: প্রথমবার চালু করা

HandWallet PC চালু হওয়ার সময় একটি লোডিং উইন্ডো অগ্রগতি এবং অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দেখায়। প্রথমবার চালু করতে পরের বারগুলোর চেয়ে বেশি সময় লাগে। কোণের তালিকা থেকে এই উইন্ডোর ভাষা বেছে নেওয়া যায়।



চিত্র 9: প্রথমবার চালু করার লোডিং উইন্ডো।


তারপর HandWallet PC-এর উইন্ডো খোলে। এখন থেকে ডেস্কটপের **HandWallet PC** শর্টকাট বা **Start** মেনু থেকে HandWallet PC চালু করুন।

ধাপ ৫: স্বাগত উইজার্ড


অ্যাপটি প্রথমবার খুললে একটি ছোট উইজার্ড আপনাকে সেটআপে সাহায্য করে: ভাষা, দেশ ও মুদ্রা।

ভাষা বেছে নেওয়া

1. স্বাগত স্ক্রিনে উপরের ভাষা বোতামে ক্লিক করুন (শুরুতে সেখানে লেখা থাকে **English US**)।
2. তালিকা স্ক্রল করে **বাংলা** বেছে নিন। অ্যাপটি সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বদলে যায়।
3. তীরচিহ্ন দিয়ে পরিচিতি স্ক্রিনগুলো দেখুন, অথবা চালিয়ে যেতে **এড়িয়ে যান** ক্লিক করুন।




চিত্র 10: স্বাগত স্ক্রিন (বাঁয়ে) এবং ভাষার তালিকা (ডানে), যেখানে আমরা "বাংলা" বেছে নিয়েছি।




চিত্র 11: বাংলা বেছে নেওয়ার পর: পরিচিতি স্ক্রিনগুলো বাংলায়।

দেশ ও মুদ্রা বেছে নেওয়া

1. **দেশ নির্বাচন করুন**-এ আপনার দেশ বেছে নিন (শুরুতে অন্য দেশ দেখাতে পারে)। তালিকাটি স্ক্রল করতে বা খুঁজতে পারেন।
2. দেশের সঙ্গে মুদ্রাও বদলায় (বাংলাদেশে: টাকা)। **মুদ্রা নির্বাচন করুন**-এ এটি বদলাতে পারেন।
3. **পরবর্তী** ক্লিক করুন।



চিত্র 12: দেশ ও মুদ্রার স্ক্রিন (বাঁয়ে) এবং দেশের তালিকা (ডানে), যেখানে আমরা "বাংলাদেশ" বেছে নিয়েছি।




চিত্র 13: বাংলাদেশ বেছে নেওয়ার পর: মুদ্রা এখন বাংলাদেশী টাকা (BDT)।

ধাপ ৬: আপনার প্রথম লেনদেন


HandWallet-এ টাকার প্রতিটি আদান-প্রদানকে **লেনদেন** বলা হয়: কেনাকাটা, পরিশোধ করা বিল, বেতন, ঋণ ইত্যাদি। উইজার্ড শেষে আপনি "লেনদেন" স্ক্রিন দেখবেন, যা এখনো খালি, এবং প্রথম লেনদেন লেখার আমন্ত্রণ থাকবে।

1. কোণের গোল **+** বোতামে ক্লিক করুন।
2. লেনদেনের ধরন বেছে নিন: **আয়**, **খরচ** অথবা **অন্যান্য**।
3. **কী?**-এর নিচে একটি ক্যাটাগরি, তারপর একটি সাব-ক্যাটাগরি বেছে নিন, যেমন খাবার → ফল ও শাকসবজি।
4. পরিমাণ লিখুন। খরচের ক্ষেত্রে পরিমাণটি বিয়োগ চিহ্নসহ দেখায়।


5. আপনি বিবরণ যোগ করতে, তারিখ বদলাতে এবং কীভাবে পরিশোধ করেছেন (নগদ, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি) বেছে নিতে পারেন। এসবই ঐচ্ছিক।
6. **ওকে** ক্লিক করুন।




চিত্র 14: প্রথম লেনদেনের আগে "লেনদেন" স্ক্রিন (বাঁয়ে)। + ক্লিক করার পর লেনদেনের ধরন বেছে নিন (ডানে)।



চিত্র 15: "নতুন লেনদেন" ফর্ম (বাঁয়ে) এবং ক্যাটাগরির তালিকা (ডানে), যেখানে আমরা "খাবার" বেছে নিয়েছি।



চিত্র 16: সাব-ক্যাটাগরি (বাঁয়ে), যেখানে আমরা "ফল ও শাকসবজি" বেছে নিয়েছি। পরিমাণ লেখার পর (ডানে)।



চিত্র 17: প্রথম লেনদেন সেভ হয়েছে। এখান থেকে আরও লেনদেন লিখতে, অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট দেখতে, অথবা গ্রাফ ও রিপোর্টের জন্য "বিশ্লেষণ" চাপতে পারেন।

নতুন সংস্করণে আপডেট করা

একই পেজ থেকে নতুন ইনস্টলারটি ডাউনলোড করে চালান। ইনস্টলারটি বিদ্যমান ইনস্টলেশন খুঁজে পায় এবং জিজ্ঞাসা করে একটি পরিষ্কার ইনস্টলেশন করা হবে কিনা। আপনার ডেটা রাখতে **No**-তে ক্লিক করুন: শুধু সফটওয়্যারটি আপডেট হয়।


> **Yes**-এ ক্লিক করলে আপনার সকল ডেটা ও সেটিংস মুছে যায়। কিছু মোছার আগে ইনস্টলারটি আপনাকে নিশ্চিত করতে বলে।

HandWallet PC আনইনস্টল করা


> **আনইনস্টল করার আগে আপনার ডেটার ব্যাকআপ নিন।** আনইনস্টল করলে HandWallet PC এবং এর সকল ডেটা মুছে যায়। অ্যাপ থেকে নেওয়া ব্যাকআপগুলো **Documents** ফোল্ডারে সংরক্ষিত থাকে এবং আনইনস্টলের পরেও সেখানে থেকে যায়।

1. **Settings** খুলুন, তারপর **Apps** এবং **Installed apps** নির্বাচন করুন।
2. সার্চ বক্সে **HandWallet** লিখুন।
3. HandWallet PC-এর পাশে **...**-এ ক্লিক করে **Uninstall** নির্বাচন করুন। আবার **Uninstall** দিয়ে নিশ্চিত করুন।
4. Windows আপনার ডিভাইসে পরিবর্তনের অনুমতি দেবেন কিনা জিজ্ঞাসা করে। **Yes**-এ ক্লিক করুন।


5. "আপনি কি নিশ্চিত যে HandWallet PC এবং এর সকল উপাদানসমূহ সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করতে চান?" প্রশ্নে **Yes**-এ ক্লিক করুন।



চিত্র 18: অ্যাপের তালিকায় HandWallet PC: মেনু (বাঁয়ে) এবং নিশ্চিতকরণ (ডানে)।



চিত্র 19: আনইনস্টল করার আগের শেষ প্রশ্ন।




চিত্র 20: আনইনস্টল হচ্ছে (বাঁয়ে), এবং শেষের বার্তা (ডানে)।

আনইনস্টল করলে ইনস্টলেশন ফোল্ডার, ডেস্কটপ ও Start মেনুর শর্টকাট এবং HandWallet PC যে সেটিংস Windows-এ যোগ করেছিল সেগুলো মুছে যায়।

সমস্যা সমাধান

কী ঘটছে	কী করবেন
ইনস্টলারটি বলে: "HandWallet PC এই কম্পিউটারে চলতে পারবে না। এর জন্য হার্ডওয়্যার ভার্চুয়ালাইজেশন (Intel VT-x / AMD-V) সমর্থিত একটি 64-বিট Intel বা AMD প্রসেসর প্রয়োজন। এই কম্পিউটারের প্রসেসর এটি সমর্থন করে না। সেটআপ এখন বন্ধ হয়ে যাবে।"	প্রসেসরে হার্ডওয়্যার ভার্চুয়ালাইজেশন নেই, অথবা কম্পিউটারটি নিজেই একটি ভার্চুয়াল মেশিন। HandWallet PC এই কম্পিউটারে চলতে পারবে না।
ইনস্টলারটি বলে: "ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এই কম্পিউটারের BIOS/UEFI সেটিংসে হার্ডওয়্যার ভার্চুয়ালাইজেশন বন্ধ আছে, তাই HandWallet PC এখনও চালু হতে পারবে না। এটি চালু করতে: কম্পিউটারটি পুনরায় চালু করুন এবং BIOS/UEFI সেটআপে প্রবেশ করুন (সাধারণত চালু করার সাথে সাথে F2, F10, Del বা Esc চেপে)। "Intel Virtualization Technology (VT-x)" অথবা "SVM Mode (AMD-V)" অপশনটি চালু করুন, তারপর সেভ করে বেরিয়ে আসুন।"	"আমার কম্পিউটার কি সমর্থিত?" অংশে যেমন বলা আছে, BIOS-এ ভার্চুয়ালাইজেশন চালু করুন, তারপর HandWallet PC চালু করুন।
ইনস্টলারটি চালানোর সময় "Windows protected your PC"।	**More info** এবং তারপর **Run anyway**-এ ক্লিক করুন (ধাপ ২ দেখুন)।
ইনস্টলারটি বলে: "সমস্যা: সিস্টেম ফাইলটি ডাউনলোড করা যাচ্ছে না। অনুগ্রহপূর্বক নিশ্চিত করুন যে আপনার ইন্টারনেট সংযোগ কাজ করছে এবং পুনরায় চেষ্টা করুন।"	আপনার ইন্টারনেট সংযোগ পরীক্ষা করে আবার ইনস্টলারটি চালান।
প্রথমবার চালু করার সময়: "সিস্টেম চালু হতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা আপনার কম্পিউটার রিস্টার্ট করে আবার চেষ্টা করার পরামর্শ দিই। এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য আপনি কি আমাদের ত্রুটির লগ ফাইলটি পাঠাতে চান?"	কম্পিউটার রিস্টার্ট করে আবার HandWallet PC চালু করুন। ইনস্টলেশনের ঠিক পরে ভার্চুয়ালাইজেশন চালু করতে Windows-কে প্রায়ই রিস্টার্ট করতে হয়।
রিস্টার্টের পরেও "সিস্টেম চালু হতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা আপনার কম্পিউটার রিস্টার্ট করে আবার চেষ্টা করার পরামর্শ দিই। এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য আপনি কি আমাদের ত্রুটির লগ ফাইলটি পাঠাতে চান?"।	ত্রুটির লগ আমাদের পাঠাতে **Yes**-এ ক্লিক করুন এবং আমাদের লিখুন (নিচে দেখুন)।



চিত্র 21: চালু করার ত্রুটির বার্তা (বাঁয়ে)। Yes-এ ক্লিক করার পরে লগটি আমাদের কাছে পাঠানো হয় (ডানে)।

সাহায্য দরকার?

support@handwallet.com-এ আমাদের লিখুন এবং কী হয়েছে তা বর্ণনা করুন। কোনো বার্তা দেখা গেলে তার একটি স্ক্রিনশট সংযুক্ত করুন।