

HandWallet PC voor Windows

Handleiding voor downloaden, installeren en de eerste start

Versie 7.87 · oktober 2026 · www.handwallet.com

Wat is HandWallet PC voor Windows?

HandWallet is een app om uitgaven en inkomsten te beheren. De pc-versie draait de HandWallet-app in een venster op uw computer, met dezelfde schermen als op de telefoon.

De installatie is eenvoudig: download **één bestand**, voer het uit en volg een korte installatiewizard. De wizard downloadt en regelt de rest zelf.

Wordt mijn computer ondersteund?

HandWallet PC heeft het volgende nodig. Niet zeker? Voer gewoon het installatieprogramma uit: het controleert de computer zelf en vertelt precies wat er ontbreekt.

Vereiste	Details
Windows 10 of Windows 11, 64-bits	Een computer met een Intel- of AMD-processor. Computers met een ARM-processor worden niet ondersteund.
Hardwarevirtualisatie	Intel VT-x of AMD-V, ingeschakeld in de BIOS/UEFI-instellingen (zie hieronder). De meeste computers van de laatste tien jaar hebben het.
Geheugen	Minstens 4 GB RAM, 8 GB aanbevolen. Sluit zware programma's (een browser met veel tabbladen, games) voordat u begint.
Schijfruimte	Minstens 4 GB vrij. Uw gegevens groeien mee in de tijd.
Een internetverbinding	Tijdens de installatie downloadt het installatieprogramma de kernonderdelen (ongeveer 1,35 GB).

Wat is virtualisatie en waarom is het nodig?

HandWallet PC draait de HandWallet-app in een **virtuele machine**: een kleine gesimuleerde computer die binnen uw computer draait, afgeschermd ervan. Om de virtuele machine snel te maken, heeft de processor een functie nodig die **virtualisatie** heet (Intel noemt het VT-x, AMD noemt het AMD-V). Bijna elke computer van het afgelopen decennium ondersteunt het, maar soms staat het uit in de BIOS-instellingen.


Zo zet u het aan: start de computer opnieuw op en open de BIOS/UEFI-instellingen (meestal met F2, F10, Del of Esc direct na het aanzetten). Zoek de optie „Intel Virtualization Technology (VT-x)” of „SVM Mode (AMD-V)”, schakel die in, sla op en sluit af.

Het installatieprogramma schakelt ook zelf de Windows-functie in die virtualisatie gebruikt (**Windows Hypervisor Platform**). Gebeurt dat, dan moet Windows opnieuw opstarten vóór de eerste start.


Stap 1: het installatieprogramma downloaden

1. Open in uw browser **www.handwallet.com/Geldbeheer/Windows.asp**

2. Klik op **DOWNLOAD NU**. Het bestand `HandWallet_PC_Setup.exe` (ongeveer 60 MB) wordt opgeslagen in uw map **Downloads**.




Afbeelding 1: De downloadpagina (in Microsoft Edge). Onder de knop: de versie, de datum, de bestandsnaam en de grootte.



Afbeelding 2: De download is klaar. Klik op 'Open file' om het installatieprogramma uit te voeren.

Stap 2: het installatieprogramma uitvoeren

1. Klik in de browser op **Open file**, of dubbelklik op het bestand in de map **Downloads**.
2. Windows vraagt: 'Do you want to allow this app to make changes to your device?'. Controleer dat de uitgever **Media Vision Computer Technologies LTD.** is en klik op **Yes**.




Afbeelding 3: Het bevestigingsvenster van Windows. Het installatieprogramma is ondertekend door Media Vision Computer Technologies LTD.


> Op sommige computers toont Windows eerst een blauw venster: ‘Windows protected your PC’. Klik op **More info**, controleer dat de uitgever Media Vision Computer Technologies LTD. is en klik op **Run anyway**.

Stap 3: de installatiewizard


1. Kies de taal van de installatie en klik op **OK**.
2. De installatiemap is al ingevuld. Klik op **Volgende**.
3. Laat **Maak een snelkoppeling op het bureaublad** aangevinkt en klik op **Volgende**.
4. Klik op **Installeren**.



Afbeelding 4: De keuze van de taal van de installatie.




Afbeelding 5: De installatiemap (links) en de snelkoppeling op het bureaublad (rechts).



Afbeelding 6: Een overzicht vóór de installatie. Klik op Installeren.

Het installatieprogramma downloadt nu de kernonderdelen (ongeveer 1,35 GB) en installeert ze. Dit gebeurt **maar één keer** en duurt een paar minuten, afhankelijk van uw internetsnelheid.



Afbeelding 7: Het downloaden van de kernonderdelen (links) en de installatie ervan (rechts).


Klik aan het eind op **Voltooien**. Vraagt het installatieprogramma om de computer opnieuw op te starten, doe dat dan eerst. Anders start HandWallet PC vanzelf.



Afbeelding 8: De installatie is klaar. Met 'Start HandWallet PC' aangevinkt start de app wanneer u op Voltooien klikt.

Stap 4: de eerste start

Terwijl HandWallet PC start, toont een laadvenster de voortgang en tips voor het gebruik van de app. De eerste start duurt langer dan de volgende. De lijst in de hoek kiest de taal van dit venster.



Afbeelding 9: Het laadvenster van de eerste start, nadat Nederlands is gekozen.


Daarna opent het venster van HandWallet PC. Start HandWallet PC voortaan via de snelkoppeling **HandWallet PC** op het bureaublad of via het menu **Start**.

Stap 5: de startwizard

Als de app voor het eerst opent, helpt een korte wizard u met het instellen: taal, land en valuta.


De taal kiezen

1. Klik op het welkomstscherm bovenaan op de taalknop (in het begin staat er **English US**).
2. Blader door de lijst en kies **Nederlands**. De app schakelt meteen over naar het Nederlands.
3. Blader met de pijlen door de introductieschermen, of klik op **OVERSLAAN** om verder te gaan.






Afbeelding 10: Het welkomstscherm (links) en de talenlijst (rechts), waarin we „Nederlands” hebben gekozen.




Afbeelding 11: Na de keuze voor Nederlands: de introductieschermen in het Nederlands.

Land en valuta kiezen

1. Kies bij **Selecteer land** uw land (in het begin kan er een ander land staan). U kunt door de lijst bladeren of erin zoeken.
2. De valuta verandert mee met het land (in Nederland: de euro). U kunt die wijzigen bij **Selecteer valuta**.
3. Klik op **Volgende**.



Afbeelding 12: Het scherm voor land en valuta (links) en de landenlijst (rechts), waarin we „Nederland” hebben gekozen.




Afbeelding 13: Na de keuze voor Nederland: de valuta is nu de euro.


Stap 6: uw eerste actie

In HandWallet heet elke geldbeweging een **actie**: een aankoop, een betaalde rekening, een salaris, een lening enzovoort. Aan het einde van de wizard verschijnt het scherm „Acties”, nog leeg, met de uitnodiging om uw eerste actie in te voeren.


1. Klik op de ronde knop **+** in de hoek.
2. Kies het soort actie: **Inkomsten**, **Uitgaven** of **Andere**.
3. Kies bij **Wat?** een categorie en daarna een subcategorie, bijvoorbeeld Voedsel → Fruit & Groenten.
4. Typ het bedrag. Bij een uitgave wordt het bedrag met een minteken getoond.
5. U kunt een omschrijving toevoegen, de datum wijzigen en aangeven hoe u hebt betaald (contant, creditcard enz.). Dat is allemaal optioneel.
6. Klik op **Bevestig**.




Afbeelding 14: Het scherm „Acties" vóór de eerste actie (links). Na een klik op + kiest u het soort actie (rechts).



Afbeelding 15: Het formulier „Nieuwe actie" (links) en de categorielijst (rechts), waarin we „Voedsel" hebben gekozen.



Afbeelding 16: De subcategorieën (links), waarin we „Fruit & Groenten" hebben gekozen. Na het typen van het bedrag (rechts).



Afbeelding 17: De eerste actie is opgeslagen. Van hieruit kunt u meer acties invoeren, uw rekeningoverzicht bekijken of op „Analyseren" drukken voor grafieken en rapporten.

Toetsenbord: in HandWallet PC typt u met het toetsenbord van de computer. Als u de taal op de computer wisselt (bijvoorbeeld met Windows+Spatie), wisselt ook de typtaal in de app.

Bijwerken naar een nieuwe versie

Download het nieuwe installatieprogramma van dezelfde pagina en voer het uit. Het vindt de bestaande installatie en vraagt of er een schone installatie moet worden uitgevoerd. Om uw gegevens te bewaren, klikt u op **No**: alleen de software wordt bijgewerkt.


Klikken op **Yes** wist al uw gegevens en instellingen. Het installatieprogramma vraagt om bevestiging voordat het iets wist.

HandWallet PC verwijderen

Maak een back-up van uw gegevens voordat u verwijdert. Verwijderen wist HandWallet PC en al zijn gegevens. Back-ups die u in de app hebt gemaakt, staan in de map **Documents** (Documenten) en blijven daar na het verwijderen.

1. Open **Settings** (Instellingen) en kies **Apps** en daarna **Installed apps**.
2. Typ in het zoekvak **HandWallet**.
3. Klik op **...** naast HandWallet PC en kies **Uninstall**. Bevestig nogmaals met **Uninstall**.
4. Windows vraagt of wijzigingen aan het apparaat zijn toegestaan. Klik op **Yes**.


5. Bij ‘Weet u zeker dat u HandWallet PC en alle bijbehorende componenten volledig wilt verwijderen?’ klikt u op **Yes**.



Afbeelding 18: HandWallet PC in de lijst met apps: het menu (links) en de bevestiging (rechts).



Afbeelding 19: De laatste vraag vóór het verwijderen.




Afbeelding 20: Het verwijderen (links) en de melding aan het eind (rechts).

Verwijderen wist de installatiemap, de snelkoppelingen op het bureaublad en in het menu Start, en de instellingen die HandWallet PC aan Windows heeft toegevoegd.

Problemen oplossen

Wat er gebeurt	Wat te doen
Het installatieprogramma meldt: ‘HandWallet PC kan niet op deze computer worden uitgevoerd.’	De processor heeft geen hardwarevirtualisatie, of de computer is zelf een virtuele machine. HandWallet PC kan op deze computer niet draaien.

Wat er gebeurt	Wat te doen
Het installatieprogramma meldt: ‘De installatie is voltooid, maar hardwarevirtualisatie is uitgeschakeld in de BIOS/UEFI-instellingen van deze computer, waardoor HandWallet PC nog niet kan starten.’	Schakel virtualisatie in het BIOS in, zoals uitgelegd in ‘Wordt mijn computer ondersteund?’, en start daarna HandWallet PC.
‘Windows protected your PC’ bij het uitvoeren van het installatieprogramma.	Klik op **More info** en daarna op **Run anyway** (zie stap 2).
Het installatieprogramma meldt: ‘Fout: Kan het systeembestand niet downloaden.’	Controleer uw internetverbinding en voer het installatieprogramma opnieuw uit.
Bij de eerste start: ‘Het systeem kon niet worden gestart.’	Start de computer opnieuw op en start HandWallet PC opnieuw. Vlak na de installatie heeft Windows vaak een herstart nodig om de virtualisatie in te schakelen.
‘Het systeem kon niet worden gestart.’, ook na een herstart.	Klik op **Yes** om ons het foutenlogboek te sturen, en schrijf ons (zie hieronder).



Afbeelding 21: De foutmelding bij het starten (links). Na een klik op Yes wordt het logboek naar ons gestuurd (rechts).

Hulp nodig?

Schrijf ons op **support@handwallet.com** en beschrijf wat er gebeurde. Als er een melding verscheen, voeg dan een schermafbeelding toe.