HandWallet PC για Windows

Οδηγός λήψης, εγκατάστασης και πρώτης εκκίνησης

Έκδοση 7.87 · Οκτώβριος 2026 · www.handwallet.com

Τι είναι το HandWallet PC για Windows;

Το HandWallet είναι μια εφαρμογή για τη διαχείριση εξόδων και εσόδων. Η έκδοση για υπολογιστή εκτελεί την εφαρμογή HandWallet σε ένα παράθυρο στον υπολογιστή σας, με τις ίδιες οθόνες όπως στο τηλέφωνο.

Η εγκατάσταση είναι απλή: κατεβάστε **ένα αρχείο**, εκτελέστε το και ακολουθήστε έναν σύντομο οδηγό εγκατάστασης. Ο οδηγός κατεβάζει και ρυθμίζει μόνος του όλα τα υπόλοιπα.

Υποστηρίζεται ο υπολογιστής μου;

Το HandWallet PC χρειάζεται τα παρακάτω. Δεν είστε σίγουροι; Απλώς εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης: ελέγχει μόνο του τον υπολογιστή σας και, αν λείπει κάτι, σας λέει ακριβώς τι.

Απαίτηση	Λεπτομέρειες
Windows 10 ή Windows 11, 64-bit	Υπολογιστής με επεξεργαστή Intel ή AMD. Οι υπολογιστές με επεξεργαστή ARM δεν υποστηρίζονται.
Εικονικοποίηση υλικού	Intel VT-x ή AMD-V, ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις BIOS/UEFI (δείτε παρακάτω). Οι περισσότεροι υπολογιστές της τελευταίας δεκαετίας τη διαθέτουν.
Μνήμη	Τουλάχιστον 4 GB RAM, συνιστώνται 8 GB. Κλείστε τα βαριά προγράμματα (πρόγραμμα περιήγησης με πολλές καρτέλες, παιχνίδια) πριν από την εκκίνηση.
Χώρος στον δίσκο	Τουλάχιστον 4 GB ελεύθερα. Τα δεδομένα σας αυξάνονται με τον καιρό.
Σύνδεση στο Internet	Κατά την εγκατάσταση, το πρόγραμμα εγκατάστασης κατεβάζει τα βασικά στοιχεία (περίπου 1,35 GB).

Τι είναι η εικονικοποίηση και γιατί χρειάζεται;


Το HandWallet PC εκτελεί την εφαρμογή HandWallet μέσα σε μια **εικονική μηχανή**: έναν μικρό προσομοιωμένο υπολογιστή που λειτουργεί μέσα στον δικό σας, απομονωμένος από αυτόν. Για να είναι γρήγορη η εικονική μηχανή, ο επεξεργαστής χρειάζεται μια λειτουργία που λέγεται **εικονικοποίηση** (η Intel την ονομάζει VT-x και η AMD AMD-V). Σχεδόν κάθε υπολογιστής της τελευταίας δεκαετίας την υποστηρίζει, αλλά μερικές φορές είναι απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του BIOS.

Πώς να την ενεργοποιήσετε: επανεκκινήστε τον υπολογιστή και μπείτε στις ρυθμίσεις BIOS/UEFI (συνήθως πατώντας F2, F10, Del ή Esc αμέσως μετά την ενεργοποίηση). Βρείτε την επιλογή «Intel Virtualization Technology (VT-x)» ή «SVM Mode (AMD-V)», ενεργοποιήστε την, αποθηκεύστε και βγείτε.


Το πρόγραμμα εγκατάστασης ενεργοποιεί επίσης μόνο του τη λειτουργία των Windows που χρησιμοποιεί την εικονικοποίηση (**Windows Hypervisor Platform**). Σε αυτή την περίπτωση, τα Windows πρέπει να επανεκκινηθούν πριν από την πρώτη εκκίνηση.

Βήμα 1: Κατεβάστε το πρόγραμμα εγκατάστασης

1. Στο πρόγραμμα περιήγησης, ανοίξτε το **www.handwallet.com/greek/Windows.asp**
2. Κάντε κλικ στο **ΛΗΨΗ ΤΩΡΑ**. Το αρχείο `HandWallet_PC_Setup.exe` (περίπου 60 MB) αποθηκεύεται στον φάκελο **Downloads** (Λήψεις).



Εικόνα 1: Η σελίδα λήψης (στο Microsoft Edge). Κάτω από το κουμπί: η έκδοση, η ημερομηνία, το όνομα και το μέγεθος του αρχείου.




Εικόνα 2: Η λήψη ολοκληρώθηκε. Κάντε κλικ στο «Open file» για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Βήμα 2: Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης

1. Κάντε κλικ στο **Open file** στο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε διπλό κλικ στο αρχείο στον φάκελο **Downloads**.

2. Τα Windows ρωτούν: «Do you want to allow this app to make changes to your device?». Ελέγξτε ότι ο εκδότης είναι **Media Vision Computer Technologies LTD.** και κάντε κλικ στο **Yes**.




Εικόνα 3: Το παράθυρο επιβεβαίωσης των Windows. Το πρόγραμμα εγκατάστασης είναι υπογεγραμμένο από τη Media Vision Computer Technologies LTD.


> Σε ορισμένους υπολογιστές τα Windows εμφανίζουν πρώτα ένα μπλε παράθυρο: «Windows protected your PC». Κάντε κλικ στο **More info**, ελέγξτε ότι ο εκδότης είναι η Media Vision Computer Technologies LTD. και κάντε κλικ στο **Run anyway**.

Βήμα 3: Ο οδηγός εγκατάστασης


1. Επιλέξτε τη γλώσσα της εγκατάστασης και κάντε κλικ στο **OK**.
2. Ο φάκελος εγκατάστασης είναι ήδη συμπληρωμένος. Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
3. Αφήστε επιλεγμένο το **Δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας** και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
4. Κάντε κλικ στο **Εγκατάσταση**.



Εικόνα 4: Η επιλογή της γλώσσας εγκατάστασης.




Εικόνα 5: Ο φάκελος εγκατάστασης (αριστερά) και η συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας (δεξιά).




Εικόνα 6: Μια σύνοψη πριν από την εγκατάσταση. Κάντε κλικ στο Εγκατάσταση.

Τώρα το πρόγραμμα εγκατάστασης κατεβάζει τα βασικά στοιχεία (περίπου 1,35 GB) και τα εγκαθιστά. Αυτό γίνεται **μόνο μία φορά** και διαρκεί λίγα λεπτά, ανάλογα με την ταχύτητα του Internet σας.



Εικόνα 7: Η λήψη των βασικών στοιχείων (αριστερά) και η εγκατάστασή τους (δεξιά).


Στο τέλος, κάντε κλικ στο **Τέλος**. Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης ζητήσει επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε πρώτα επανεκκίνηση. Διαφορετικά, το HandWallet PC ξεκινά μόνο του.



Εικόνα 8: Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Με επιλεγμένο το «Εκκίνηση του HandWallet PC», η εφαρμογή ξεκινά όταν κάνετε κλικ στο Τέλος.

Βήμα 4: Η πρώτη εκκίνηση

Ενώ το HandWallet PC ξεκινά, ένα παράθυρο φόρτωσης δείχνει την πρόοδο και συμβουλές για τη χρήση της εφαρμογής. Η πρώτη εκκίνηση διαρκεί περισσότερο από τις επόμενες. Η λίστα στη γωνία επιλέγει τη γλώσσα αυτού του παραθύρου.



Εικόνα 9: Το παράθυρο φόρτωσης της πρώτης εκκίνησης.


Στη συνέχεια ανοίγει το παράθυρο του HandWallet PC. Από εδώ και πέρα, ξεκινήστε το HandWallet PC από τη συντόμευση **HandWallet PC** στην επιφάνεια εργασίας ή από το μενού **Start**.

Βήμα 5: Ο οδηγός καλωσορίσματος


Την πρώτη φορά που ανοίγει η εφαρμογή, ένας σύντομος οδηγός σας βοηθά να τη ρυθμίσετε: γλώσσα, χώρα και νόμισμα.

Επιλογή γλώσσας

1. Στην οθόνη καλωσορίσματος, πατήστε το κουμπί γλώσσας επάνω (στην αρχή γράφει **English US**).
2. Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Ελληνικά**. Η εφαρμογή περνά αμέσως στα ελληνικά.
3. Περιηγηθείτε στις εισαγωγικές οθόνες με τα βέλη ή πατήστε **ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ** για να συνεχίσετε.




Εικόνα 10: Η οθόνη καλωσορίσματος (αριστερά) και η λίστα γλωσσών (δεξιά), όπου επιλέξαμε «Ελληνικά».




Εικόνα 11: Μετά την επιλογή των ελληνικών: οι εισαγωγικές οθόνες στα ελληνικά.

Επιλογή χώρας και νομίσματος

1. Στο **Επιλογή χώρας** επιλέξτε τη χώρα σας (στην αρχή μπορεί να εμφανίζεται άλλη χώρα). Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα ή να κάνετε αναζήτηση.
2. Το νόμισμα αλλάζει μαζί με τη χώρα (στην Ελλάδα: ευρώ). Μπορείτε να το αλλάξετε στο **Επιλογή νομίσματος**.
3. Πατήστε **Επόμενο**.



Εικόνα 12: Η οθόνη χώρας και νομίσματος (αριστερά) και η λίστα χωρών (δεξιά), όπου επιλέξαμε «Ελλάδα».




Εικόνα 13: Μετά την επιλογή της Ελλάδας: το νόμισμα είναι πλέον το ευρώ.

Βήμα 6: Η πρώτη σας πράξη


Στο HandWallet κάθε κίνηση χρημάτων ονομάζεται **πράξη**: μια αγορά, η πληρωμή ενός λογαριασμού, ένας μισθός, ένα δάνειο κ.λπ. Στο τέλος του οδηγού εμφανίζεται η οθόνη «Πράξεις», ακόμη άδεια, με πρόσκληση να καταχωρίσετε την πρώτη σας πράξη.

1. Πατήστε το στρογγυλό κουμπί **+** στη γωνία.
2. Επιλέξτε τον τύπο της πράξης: **Εισόδημα**, **Έξοδο** ή **Άλλο**.
3. Στο **Τι;** επιλέξτε κατηγορία και μετά υποκατηγορία, για παράδειγμα Φαγητό → Φρούτα & Λαχανικά.
4. Πληκτρολογήστε το ποσό. Σε ένα έξοδο το ποσό εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο.


5. Μπορείτε να προσθέσετε περιγραφή, να αλλάξετε την ημερομηνία και να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής (μετρητά, πιστωτική κάρτα κ.λπ.). Όλα αυτά είναι προαιρετικά.
6. Πατήστε **Επιβεβαίωση**.




Εικόνα 14: Η οθόνη «Πράξεις» πριν από την πρώτη πράξη (αριστερά). Μετά το πάτημα του +, επιλέγετε τον τύπο της πράξης (δεξιά).



Εικόνα 15: Η φόρμα «Νέα πράξη» (αριστερά) και η λίστα κατηγοριών (δεξιά), όπου επιλέξαμε «Φαγητό».



Εικόνα 16: Οι υποκατηγορίες (αριστερά), όπου επιλέξαμε «Φρούτα & Λαχανικά». Μετά την πληκτρολόγηση του ποσού (δεξιά).



Εικόνα 17: Η πρώτη πράξη αποθηκεύτηκε. Από εδώ μπορείτε να καταχωρίσετε κι άλλες πράξεις, να δείτε την κίνηση του λογαριασμού ή να πατήσετε «Αναλυτής» για να δείτε διαγράμματα και αναφορές.

Πληκτρολόγιο: στο HandWallet PC πληκτρολογείτε με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Αλλάζοντας γλώσσα στον υπολογιστή (για παράδειγμα με Windows+Διάστημα) αλλάζει και η γλώσσα πληκτρολόγησης μέσα στην εφαρμογή.

Ενημέρωση σε νέα έκδοση

Κατεβάστε το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης από την ίδια σελίδα και εκτελέστε το. Το πρόγραμμα εγκατάστασης βρίσκει την υπάρχουσα εγκατάσταση και ρωτά αν θα γίνει καθαρή εγκατάσταση. Για να κρατήσετε τα δεδομένα σας, κάντε κλικ στο **No**: ενημερώνεται μόνο το λογισμικό.


Το κλικ στο **Yes** διαγράφει όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις σας. Το πρόγραμμα εγκατάστασης σας ζητά επιβεβαίωση πριν διαγράψει οτιδήποτε.

Απεγκατάσταση του HandWallet PC


Πριν από την απεγκατάσταση, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας. Η απεγκατάσταση αφαιρεί το HandWallet PC και όλα τα δεδομένα του. Τα αντίγραφα ασφαλείας που κάνατε από την εφαρμογή αποθηκεύονται στον φάκελο **Documents** και παραμένουν εκεί μετά την απεγκατάσταση.

1. Ανοίξτε τις **Settings** και επιλέξτε **Apps** και μετά **Installed apps**.
2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε **HandWallet**.


3. Κάντε κλικ στο **...** δίπλα στο HandWallet PC και επιλέξτε **Uninstall**. Επιβεβαιώστε ξανά με **Uninstall**.
4. Τα Windows ρωτούν αν θα επιτρέψουν αλλαγές στη συσκευή σας. Κάντε κλικ στο **Yes**.
5. Στο «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε εντελώς το HandWallet PC και όλα τα στοιχεία του;», κάντε κλικ στο **Yes**.



Εικόνα 18: Το HandWallet PC στη λίστα των εφαρμογών: το μενού (αριστερά) και η επιβεβαίωση (δεξιά).



Εικόνα 19: Η τελευταία ερώτηση πριν από την απεγκατάσταση.




Εικόνα 20: Η απεγκατάσταση (αριστερά) και το μήνυμα στο τέλος (δεξιά).

Η απεγκατάσταση αφαιρεί τον φάκελο εγκατάστασης, τις συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας και στο μενού Start, καθώς και τις ρυθμίσεις που πρόσθεσε το HandWallet PC στα Windows.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Τι να κάνετε
Το πρόγραμμα εγκατάστασης λέει: «Το HandWallet PC δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτόν τον υπολογιστή.»	Ο επεξεργαστής δεν διαθέτει εικονικοποίηση υλικού ή ο υπολογιστής είναι ο ίδιος εικονική μηχανή. Το HandWallet PC δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτόν τον υπολογιστή.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης λέει: «Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, αλλά η εικονικοποίηση υλικού είναι απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις BIOS/UEFI αυτού του υπολογιστή, οπότε το HandWallet PC δεν μπορεί ακόμη να ξεκινήσει.»	Ενεργοποιήστε την εικονικοποίηση στο BIOS, όπως εξηγείται στην ενότητα «Υποστηρίζεται ο υπολογιστής μου;», και στη συνέχεια ξεκινήστε το HandWallet PC.
«Windows protected your PC» κατά την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης.	Κάντε κλικ στο **More info** και μετά στο **Run anyway** (δείτε το Βήμα 2).
Το πρόγραμμα εγκατάστασης λέει: «Σφάλμα: Δεν είναι δυνατή η λήψη του αρχείου συστήματος.»	Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Internet και εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.
Στην πρώτη εκκίνηση: «Η εκκίνηση του συστήματος απέτυχε.»	Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά το HandWallet PC. Αμέσως μετά την εγκατάσταση, τα Windows χρειάζονται συχνά επανεκκίνηση για να ενεργοποιήσουν την εικονικοποίηση.
«Η εκκίνηση του συστήματος απέτυχε.» και μετά από επανεκκίνηση.	Κάντε κλικ στο **Yes** για να μας στείλετε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων και γράψτε μας (δείτε παρακάτω).



Εικόνα 21: Το μήνυμα σφάλματος εκκίνησης (αριστερά). Μετά το κλικ στο Yes, το αρχείο καταγραφής μάς αποστέλλεται (δεξιά).

Χρειάζεστε βοήθεια;

Γράψτε μας στο **support@handwallet.com** και περιγράψτε τι συνέβη. Αν εμφανίστηκε μήνυμα, επισυνάψτε ένα στιγμιότυπο οθόνης του.