

HandWallet PC para Windows

Guia de transferência, instalação e primeiro arranque

Versão 7.87 · outubro de 2026 · www.handwallet.com

O que é o HandWallet PC para Windows?

O HandWallet é uma aplicação para gerir despesas e receitas. A versão para PC executa a aplicação HandWallet numa janela do seu computador, com os mesmos ecrãs que no telemóvel.

A instalação é simples: descarregue **um único ficheiro**, execute-o e siga um breve assistente de instalação. O assistente descarrega e configura tudo o resto sozinho.

O meu computador é compatível?

O HandWallet PC precisa do seguinte. Não tem a certeza? Execute simplesmente o programa de instalação: ele verifica o computador sozinho e, se faltar alguma coisa, diz-lhe exatamente o quê.

Requisito	Detalhes
Windows 10 ou Windows 11, de 64 bits	Um computador com processador Intel ou AMD. Os computadores com processador ARM não são suportados.
Virtualização por hardware	Intel VT-x ou AMD-V, ativada nas definições do BIOS/UEFI (ver abaixo). A maioria dos computadores dos últimos dez anos tem-na.
Memória	Pelo menos 4 GB de RAM, recomendados 8 GB. Feche os programas pesados (um navegador com muitos separadores, jogos) antes de começar.
Espaço em disco	Pelo menos 4 GB livres. Os seus dados crescem com o tempo.
Uma ligação à Internet	Durante a instalação, o programa de instalação descarrega os componentes principais (cerca de 1,35 GB).

O que é a virtualização e porque é necessária?

O HandWallet PC executa a aplicação HandWallet dentro de uma **máquina virtual**: um pequeno computador simulado que funciona dentro do seu computador, isolado dele. Para que a máquina virtual seja rápida, o processador precisa de uma funcionalidade chamada **virtualização** (a Intel chama-lhe VT-x, a AMD chama-lhe AMD-V). Quase todos os computadores da última década a têm, mas por vezes está desativada nas definições da BIOS.

Como a ativar: reinicie o computador e entre na configuração da BIOS/UEFI (normalmente premindo F2, F10, Del ou Esc logo após ligar). Procure a opção «Intel Virtualization Technology (VT-x)» ou «SVM Mode (AMD-V)», ative-a, guarde e saia.

O programa de instalação também ativa sozinho a funcionalidade do Windows que usa a virtualização (**Windows Hypervisor Platform**). Nesse caso, o Windows tem de ser reiniciado antes do primeiro arranque.

Passo 1: descarregar o programa de instalação

1. No navegador, abra **www.handwallet.com/controle-financeiro/Windows.asp**

2. Clique em **BAIXAR AGORA**. O ficheiro `HandWallet_PC_Setup.exe` (cerca de 60 MB) é guardado na pasta **Downloads** (Transferências).




Figura 1: A página de transferência (no Microsoft Edge). Por baixo do botão: a versão, a data, o nome e o tamanho do ficheiro.




Figura 2: A transferência terminou. Clique em «Open file» para executar o programa de instalação.

Passo 2: executar o programa de instalação

1. Clique em **Open file** no navegador, ou faça duplo clique no ficheiro na pasta **Downloads**.
2. O Windows pergunta: «Do you want to allow this app to make changes to your device?». Verifique que o editor é **Media Vision Computer Technologies LTD.** e clique em **Yes**.




Figura 3: A janela de confirmação do Windows. O programa de instalação é assinado pela Media Vision Computer Technologies LTD.

> Em alguns computadores, o Windows mostra primeiro uma janela azul: «Windows protected your PC». Clique em **More info**, verifique que o editor é a Media Vision Computer Technologies LTD. e clique em **Run anyway**.

Passo 3: o assistente de instalação

1. Escolha o idioma da instalação e clique em **OK**.
2. A pasta de instalação já está preenchida. Clique em **Seguinte**.
3. Deixe **Criar um atalho no Ambiente de Trabalho** selecionado e clique em **Seguinte**.
4. Clique em **Instalar**.




Figura 4: A escolha do idioma da instalação.




Figura 5: A pasta de instalação (à esquerda) e o atalho no ambiente de trabalho (à direita).




Figura 6: Um resumo antes da instalação. Clique em Instalar.

O programa de instalação descarrega agora os componentes principais (cerca de 1,35 GB) e instala-os. Isto acontece **apenas uma vez** e demora alguns minutos, conforme a velocidade da sua ligação.




Figura 7: A transferência dos componentes principais (à esquerda) e a sua instalação (à direita).

No fim, clique em **Concluir**. Se o programa de instalação pedir para reiniciar o computador, reinicie-o primeiro. Caso contrário, o HandWallet PC arranca sozinho.




Figura 8: A instalação terminou. Com «Executar o HandWallet PC» selecionado, a aplicação arranca quando clica em Concluir.

Passo 4: o primeiro arranque

Enquanto o HandWallet PC arranca, uma janela de carregamento mostra o progresso e dicas de utilização. O primeiro arranque demora mais do que os seguintes. A lista no canto escolhe o idioma desta janela.



Figura 9: A janela de carregamento do primeiro arranque, depois de escolher o português.

Depois abre-se a janela do HandWallet PC. A partir de agora, inicie o HandWallet PC pelo atalho **HandWallet PC** no ambiente de trabalho ou pelo menu **Start** (Iniciar).

Passo 5: O assistente de boas-vindas

Na primeira vez que a aplicação abre, um pequeno assistente ajuda-o a configurá-la: língua, país e moeda.

Escolher a língua

1. No ecrã de boas-vindas, clique no botão da língua, em cima (no início diz **English US**).
2. Percorra a lista e escolha **Português-Portugal**. A aplicação muda de imediato para português.
3. Use as setas para percorrer os ecrãs de apresentação ou clique em **PULAR** para continuar.




Figura 10: O ecrã de boas-vindas (esquerda) e a lista de línguas (direita), onde escolhemos «Português-Portugal».




Figura 11: Depois de escolher português: os ecrãs de apresentação estão em português.

Escolher o país e a moeda

1. Em **Seleccionar país**, escolha o seu país (no início pode aparecer outro país). Pode percorrer a lista ou pesquisar nela.
2. A moeda muda com o país (em Portugal: o euro). Pode alterá-la em **Seleccionar moeda**.
3. Clique em **Próximo**.




Figura 12: O ecrã de país e moeda (esquerda) e a lista de países (direita), onde escolhemos «Portugal».




Figura 13: Depois de escolher Portugal: a moeda é agora o euro (EUR).

Passo 6: A sua primeira acção

No HandWallet, cada movimento de dinheiro chama-se **acção**: uma compra, uma conta paga, um salário, um empréstimo, etc. No fim do assistente vê o ecrã «Acções», ainda vazio, com o convite para escrever a sua primeira acção.

1. Clique no botão redondo **+** no canto.
2. Escolha o tipo de acção: **Rendimento**, **Despesas** ou **Outros**.
3. Em **O quê ?**, escolha uma categoria e depois uma subcategoria, por exemplo Comida → Frutas & Vegetais.
4. Escreva o montante. Numa despesa, o montante aparece com sinal de menos.

5. Pode acrescentar uma descrição, mudar a data e escolher como pagou (dinheiro, cartão de crédito, etc.). Tudo isto é opcional.
6. Clique em **Confirmar**.




Figura 14: O ecrã «Acções» antes da primeira acção (esquerda). Depois de clicar em +, escolha o tipo de acção (direita).




Figura 15: O formulário «Nova Acção» (esquerda) e a lista de categorias (direita), onde escolhemos «Comida».




Figura 16: As subcategorias (esquerda), onde escolhemos «Frutas & Vegetais». Depois de escrever o montante (direita).




Figura 17: A primeira acção está guardada. A partir daqui pode escrever mais acções, ver o seu extrato de conta ou premir «Analista» para ver gráficos e relatórios.

Atualizar para uma nova versão

Descarregue o novo programa de instalação da mesma página e execute-o. Ele deteta a instalação existente e pergunta se pretende fazer uma instalação limpa. Para manter os seus dados, clique em **No**: só o programa é atualizado.

> Clicar em **Yes** apaga todos os seus dados e definições. O programa de instalação pede confirmação antes de apagar o que quer que seja.

Desinstalar o HandWallet PC

> **Antes de desinstalar, faça uma cópia de segurança dos dados.** A desinstalação remove o HandWallet PC e todos os seus dados. As cópias de segurança feitas na aplicação ficam guardadas na pasta **Documents** (Documentos) e permanecem lá depois da desinstalação.

1. Abra **Settings** (Definições) e escolha **Apps** e depois **Installed apps**.
2. Na caixa de pesquisa, escreva **HandWallet**.
3. Clique em **...** ao lado do HandWallet PC e escolha **Uninstall**. Confirme de novo com **Uninstall**.
4. O Windows pergunta se pretende permitir alterações no dispositivo. Clique em **Yes**.
5. À pergunta «Tem a certeza de que deseja remover completamente o HandWallet PC e todos os seus componentes?», clique em **Yes**.




Figura 18: O HandWallet PC na lista de aplicações: o menu (à esquerda) e a confirmação (à direita).




Figura 19: A última pergunta antes de desinstalar.




Figura 20: A desinstalação (à esquerda) e a mensagem no fim (à direita).

A desinstalação remove a pasta de instalação, os atalhos no ambiente de trabalho e no menu Start, e as definições que o HandWallet PC adicionou ao Windows.

Resolução de problemas

O que acontece	O que fazer
O programa de instalação diz: «O HandWallet PC não pode ser executado neste computador.»	O processador não tem virtualização por hardware, ou o próprio computador é uma máquina virtual. O HandWallet PC não pode funcionar neste computador.

O que acontece	O que fazer
O programa de instalação diz: «A instalação foi concluída, mas a virtualização por hardware está desativada nas definições de BIOS/UEFI deste computador, pelo que o HandWallet PC ainda não pode ser iniciado.»	Ative a virtualização no BIOS, como explicado em «O meu computador é compatível?», e depois inicie o HandWallet PC.
«Windows protected your PC» ao executar o programa de instalação.	Clique em **More info** e depois em **Run anyway** (ver o passo 2).
O programa de instalação diz: «Erro: Não é possível transferir o ficheiro do sistema.»	Verifique a ligação à Internet e execute novamente o programa de instalação.
No primeiro arranque: «O sistema não conseguiu arrancar.»	Reinicie o computador e volte a iniciar o HandWallet PC. Logo após a instalação, o Windows precisa muitas vezes de um reinício para ativar a virtualização.
«O sistema não conseguiu arrancar.», mesmo depois de reiniciar.	Clique em **Yes** para nos enviar o registo de erros e escreva-nos (ver abaixo).




Figura 21: A mensagem de erro no arranque (à esquerda). Depois de clicar em Yes, o registo é-nos enviado (à direita).

Precisa de ajuda?

Escreva-nos para **support@handwallet.com** e descreva o que aconteceu. Se apareceu uma mensagem, anexe uma captura de ecrã da mesma.