

HandWallet PC для Windows

Руководство по загрузке, установке и первому запуску

Версия 7.87 · октябрь 2026 · www.handwallet.com

Что такое HandWallet PC для Windows?

HandWallet — это приложение для учёта расходов и доходов. Версия для ПК запускает приложение HandWallet в окне на вашем компьютере, с теми же экранами, что и на телефоне.

Установка проста: скачайте **один файл**, запустите его и пройдите короткий мастер установки. Мастер сам скачает и настроит всё остальное.

Поддерживается ли мой компьютер?

HandWallet PC нужно следующее. Не уверены? Просто запустите установщик: он сам проверит компьютер и, если чего-то не хватает, точно скажет, чего именно.

Требование	Подробности
Windows 10 или Windows 11, 64-разрядная	Компьютер с процессором Intel или AMD. Компьютеры с процессором ARM не поддерживаются.
Аппаратная виртуализация	Intel VT-x или AMD-V, включённая в настройках BIOS/UEFI (см. ниже). Она есть у большинства компьютеров последних десяти лет.
Память	Не менее 4 ГБ ОЗУ, рекомендуется 8 ГБ. Перед запуском закройте тяжёлые программы (браузер с множеством вкладок, игры).
Место на диске	Не менее 4 ГБ свободного места. Ваши данные со временем растут.
Подключение к интернету	Во время установки установщик скачивает основные компоненты (около 1,35 ГБ).

Что такое виртуализация и зачем она нужна?

HandWallet PC запускает приложение HandWallet внутри **виртуальной машины** — небольшого имитируемого компьютера, который работает внутри вашего компьютера и изолирован от него. Чтобы виртуальная машина работала быстро, процессору нужна функция **виртуализации** (у Intel она называется VT-x, у AMD — AMD-V). Её поддерживает почти любой компьютер последних десяти лет, но иногда она выключена в настройках BIOS.

Как её включить: перезагрузите компьютер и войдите в настройки BIOS/UEFI (обычно клавишей F2, F10, Del или Esc сразу после включения). Найдите параметр «Intel Virtualization Technology (VT-x)» или «SVM Mode (AMD-V)», включите его, затем сохраните изменения и выйдите.

Установщик также сам включает компонент Windows, использующий виртуализацию (**Windows Hypervisor Platform**). В этом случае перед первым запуском Windows нужно перезагрузить.

Шаг 1. Скачайте установщик

1. Откройте в браузере **www.handwallet.com/russian/Windows.asp**
2. Нажмите **СКАЧАТЬ СЕЙЧАС**. Файл `HandWallet_PC_Setup.exe` (около 60 МБ) сохранится в папке **Downloads** (Загрузки).




Рисунок 1: Страница загрузки (в Microsoft Edge). Под кнопкой: версия, дата, имя и размер файла.




Рисунок 2: Загрузка завершена. Нажмите «Open file», чтобы запустить установщик.

Шаг 2. Запустите установщик

1. Нажмите **Open file** в браузере или дважды щёлкните файл в папке **Downloads**.
2. Windows спрашивает: «Do you want to allow this app to make changes to your device?». Убедитесь, что издатель — **Media Vision Computer Technologies LTD.**, и нажмите **Yes**.




Рисунок 3: Окно подтверждения Windows. Установщик подписан компанией Media Vision Computer Technologies LTD.

> На некоторых компьютерах Windows сначала показывает синее окно: «Windows protected your PC». Нажмите **More info**, убедитесь, что издатель — Media Vision Computer Technologies LTD., и нажмите **Run anyway**.

Шаг 3. Мастер установки

1. Выберите язык установки и нажмите **OK**.
2. Папка установки уже заполнена. Нажмите **Далее**.
3. Оставьте отмеченным **Создать значок на Рабочем столе** и нажмите **Далее**.
4. Нажмите **Установить**.




Рисунок 4: Выбор языка установки.




Рисунок 5: Папка установки (слева) и ярлык на рабочем столе (справа).




Рисунок 6: Сводка перед установкой. Нажмите Установить.

Теперь установщик скачивает основные компоненты (около 1,35 ГБ) и устанавливает их. Это происходит **только один раз** и занимает несколько минут в зависимости от скорости интернета.




Рисунок 7: Загрузка основных компонентов (слева) и их установка (справа).

В конце нажмите **Завершить**. Если установщик просит перезагрузить компьютер, сначала перезагрузите его. Иначе HandWallet PC запустится сам.




Рисунок 8: Установка завершена. Если отмечено «Запустить HandWallet PC», приложение запустится после нажатия Завершить.

Шаг 4. Первый запуск

Пока HandWallet PC запускается, окно загрузки показывает ход процесса и советы по работе с приложением. Первый запуск длится дольше последующих. Список в углу выбирает язык этого окна.




Рисунок 9: Окно загрузки при первом запуске после выбора русского языка.

Затем открывается окно HandWallet PC. Теперь запускайте HandWallet PC ярлыком **HandWallet PC** на рабочем столе или из меню **Start** (Пуск).

Шаг 5. Мастер первоначальной настройки

При первом открытии приложения короткий мастер поможет его настроить: язык, страна и валюта.

Выбор языка

1. На экране приветствия нажмите кнопку языка вверху (сначала на ней написано **English US**).
2. Прокрутите список и выберите **Русский**. Приложение сразу переключится на русский язык.
3. Листайте вводные экраны стрелками или нажмите **ПРОПУСТИТЬ**, чтобы продолжить.




Рисунок 10: Экран приветствия (слева) и список языков (справа), в котором мы выбрали «Русский».




Рисунок 11: После выбора русского языка вводные экраны показываются на русском.

Выбор страны и валюты

1. В поле **Выберите страну** выберите свою страну (сначала там может стоять другая страна). Список можно прокручивать или искать в нём.
2. Валюта меняется вместе со страной (в России — российский рубль). Её можно изменить в поле **Выберите валюту**.
3. Нажмите **Дальше**.




Рисунок 12: Экран страны и валюты (слева) и список стран (справа), в котором мы выбрали «Россия».




Рисунок 13: После выбора России валюта сменилась на российский рубль.

Шаг 6. Первое действие

В HandWallet каждое движение денег называется **действием**: покупка, оплата счёта, зарплата, кредит и так далее. В конце мастера открывается экран «Действия» — пока пустой — с предложением записать первое действие.

1. Нажмите круглую кнопку **+** в углу.
2. Выберите тип действия: **Доходы**, **Расходы** или **Прочее**.
3. В поле **Что?** выберите категорию, а затем подкатегорию, например «Еда → Фрукты и овощи».
4. Введите сумму. Для расхода сумма показывается со знаком минус.

5. Можно добавить описание, изменить дату и указать способ оплаты (наличные, кредитная карта и т. д.). Всё это необязательно.
6. Нажмите **Подтвердить**.




Рисунок 14: Экран «Действия» до первого действия (слева). После нажатия + выберите тип действия (справа).




Рисунок 15: Форма «Новое действие» (слева) и список категорий (справа), в котором мы выбрали «Еда».




Рисунок 16: Подкатегории (слева), в которых мы выбрали «Фрукты и овощи». После ввода суммы (справа).




Рисунок 17: Первое действие сохранено. Дальше можно записывать новые действия, смотреть отчёт по счёту или нажать «Анализ», чтобы увидеть графики и отчёты.

> **Клавиатура:** в HandWallet PC вы печатаете на клавиатуре компьютера. При переключении языка на компьютере (например, Windows+Пробел) меняется и язык ввода внутри приложения.

Обновление до новой версии

Скачайте новый установщик с той же страницы и запустите его. Он находит существующую установку и спрашивает, выполнить ли чистую установку. Чтобы сохранить данные, нажмите **No**: обновится только программа.

> Нажатие **Yes** удаляет все ваши данные и настройки. Установщик просит подтверждения, прежде чем что-либо удалить.

Удаление HandWallet PC

> **Перед удалением сделайте резервную копию данных.** Удаление стирает HandWallet PC и все его данные. Резервные копии, сделанные в приложении, хранятся в папке **Documents** (Документы) и остаются там после удаления.

1. Откройте **Settings** (Параметры) и выберите **Apps**, затем **Installed apps**.
2. В поле поиска введите **HandWallet**.

3. Нажмите **...** рядом с HandWallet PC и выберите **Uninstall**. Подтвердите ещё раз кнопкой **Uninstall**.
4. Windows спрашивает, разрешить ли изменения на устройстве. Нажмите **Yes**.
5. На вопрос «Вы действительно хотите удалить HandWallet PC и все компоненты программы?» нажмите **Yes**.




Рисунок 18: HandWallet PC в списке приложений: меню (слева) и подтверждение (справа).




Рисунок 19: Последний вопрос перед удалением.




Рисунок 20: Удаление (слева) и сообщение в конце (справа).

Удаление стирает папку установки, ярлыки на рабочем столе и в меню Start, а также настройки, которые HandWallet PC добавил в Windows.

Устранение неполадок

Что происходит	Что делать
Установщик сообщает: «HandWallet PC не может работать на этом компьютере.»	У процессора нет аппаратной виртуализации, либо сам компьютер является виртуальной машиной. HandWallet PC не может работать на этом компьютере.
Установщик сообщает: «Установка завершена, но аппаратная виртуализация отключена в настройках BIOS/UEFI этого компьютера, поэтому HandWallet PC пока не может запуститься.»	Включите виртуализацию в BIOS, как описано в разделе «Поддерживается ли мой компьютер?», а затем запустите HandWallet PC.
«Windows protected your PC» при запуске установщика.	Нажмите **More info**, затем **Run anyway** (см. шаг 2).
Установщик сообщает: «Ошибка: Невозможно загрузить системный файл.»	Проверьте подключение к интернету и снова запустите установщик.
При первом запуске: «Не удалось запустить систему.»	Перезагрузите компьютер и снова запустите HandWallet PC. Сразу после установки Windows часто нужна перезагрузка, чтобы включить виртуализацию.
«Не удалось запустить систему.» и после перезагрузки.	Нажмите **Yes**, чтобы отправить нам журнал ошибок, и напишите нам (см. ниже).




Рисунок 21: Сообщение об ошибке при запуске (слева). После нажатия Yes журнал отправляется нам (справа).

Нужна помощь?

Напишите нам на **support@handwallet.com** и опишите, что произошло. Если появилось сообщение, приложите его снимок экрана.