

HandWallet PC para Windows

Guía de descarga, instalación y primer inicio

Versión 7.87 · octubre de 2026 · www.handwallet.com

¿Qué es HandWallet PC para Windows?

HandWallet es una aplicación para gestionar gastos e ingresos. La versión para PC ejecuta la aplicación HandWallet en una ventana de su ordenador, con las mismas pantallas que en el teléfono.

La instalación es sencilla: descargue **un solo archivo**, ejecútelo y siga un breve asistente de instalación. El asistente descarga y configura todo lo demás por sí mismo.

¿Mi ordenador es compatible?

HandWallet PC necesita lo siguiente. ¿No está seguro? Ejecute el instalador: comprueba el ordenador por sí mismo y, si falta algo, le dice exactamente qué.

Requisito	Detalles
Windows 10 o Windows 11, de 64 bits	Un ordenador con procesador Intel o AMD. Los ordenadores con procesador ARM no son compatibles.
Virtualización por hardware	Intel VT-x o AMD-V, activada en la configuración del BIOS/UEFI (ver más abajo). La mayoría de los ordenadores de los últimos diez años la tienen.
Memoria	Al menos 4 GB de RAM, se recomiendan 8 GB. Cierre los programas pesados (un navegador con muchas pestañas, juegos) antes de empezar.
Espacio en disco	Al menos 4 GB libres. Sus datos crecen con el tiempo.
Conexión a Internet	Durante la instalación, el instalador descarga los componentes principales (aproximadamente 1,35 GB).

¿Qué es la virtualización y por qué se necesita?

HandWallet PC ejecuta la aplicación HandWallet dentro de una **máquina virtual**: un pequeño ordenador simulado que funciona dentro de su ordenador, aislado de él. Para que la máquina virtual sea rápida, el procesador necesita una función llamada **virtualización** (Intel la llama VT-x y AMD la llama AMD-V). Casi todos los ordenadores de la última década la admiten, pero a veces está desactivada en la configuración de la BIOS.

Cómo activarla: reinicie el ordenador y entre en la configuración BIOS/UEFI (normalmente pulsando F2, F10, Supr o Esc justo después de encenderlo). Busque la opción «Intel Virtualization Technology (VT-x)» o «SVM Mode (AMD-V)», actívela, y después guarde y salga.

El instalador también activa por sí mismo la función de Windows que usa la virtualización (**Windows Hypervisor Platform**). Si lo hace, Windows necesita reiniciarse antes del primer inicio.

Paso 1: descargar el instalador

1. En su navegador, abra **www.handwallet.com/ControlarGastos/Windows.asp**

2. Haga clic en **DESCARGAR AHORA**. El archivo `HandWallet_PC_Setup.exe` (unos 60 MB) se guarda en su carpeta **Downloads** (Descargas).




Figura 1: La página de descarga (en Microsoft Edge). Debajo del botón: la versión, la fecha, el nombre del archivo y el tamaño.




Figura 2: La descarga ha terminado. Haga clic en «Open file» para ejecutar el instalador.

Paso 2: ejecutar el instalador

1. Haga clic en **Open file** en el navegador, o haga doble clic en el archivo en la carpeta **Downloads**.
2. Windows pregunta: «Do you want to allow this app to make changes to your device?». Compruebe que el editor es **Media Vision Computer Technologies LTD.** y haga clic en **Yes**.




Figura 3: La ventana de confirmación de Windows. El instalador está firmado por Media Vision Computer Technologies LTD.

> En algunos ordenadores, Windows muestra primero una ventana azul: «Windows protected your PC». Haga clic en **More info**, compruebe que el editor es Media Vision Computer Technologies LTD. y haga clic en **Run anyway**.

Paso 3: el asistente de instalación

1. Elija el idioma de la instalación y haga clic en **OK**.
2. La carpeta de instalación ya está completada. Haga clic en **Siguiente**.
3. Deje marcada la opción **Crear un acceso directo en el escritorio** y haga clic en **Siguiente**.
4. Haga clic en **Instalar**.




Figura 4: La elección del idioma de la instalación.




Figura 5: La carpeta de instalación (izquierda) y el acceso directo en el escritorio (derecha).




Figura 6: Un resumen antes de la instalación. Haga clic en Instalar.

El instalador descarga ahora los componentes principales (aproximadamente 1,35 GB) y los instala. Esto ocurre **una sola vez** y tarda unos minutos, según la velocidad de su conexión.




Figura 7: La descarga de los componentes principales (izquierda) y su instalación (derecha).

Al final, haga clic en **Finalizar**. Si el instalador pide reiniciar el ordenador, reinícielo primero. Si no, HandWallet PC se inicia solo.




Figura 8: La instalación ha terminado. Con «Ejecutar HandWallet PC» marcado, la aplicación se inicia al hacer clic en Finalizar.

Paso 4: el primer inicio

Mientras HandWallet PC se inicia, una ventana de carga muestra el progreso y consejos de uso. El primer inicio tarda más que los siguientes. La lista de la esquina elige el idioma de esta ventana.



Figura 9: La ventana de carga del primer inicio, después de elegir el español.

Después se abre la ventana de HandWallet PC. A partir de ahora, inicie HandWallet PC desde el acceso directo **HandWallet PC** del escritorio o desde el menú **Start** (Inicio).

Paso 5: el asistente inicial

La primera vez que se abre la aplicación, un breve asistente le ayuda a configurarla: idioma, país y moneda.

Elegir el idioma

1. En la pantalla de bienvenida, haga clic en el botón del idioma de arriba (al principio indica **English US**).
2. Desplácese por la lista y elija **Español**. La aplicación cambia al español de inmediato.
3. Recorra las pantallas de introducción con las flechas o haga clic en **OMITIR** para continuar.




Figura 10: La pantalla de bienvenida (izquierda) y la lista de idiomas (derecha), donde elegimos «Español».




Figura 11: Tras elegir el español: las pantallas de introducción en español.

Elegir el país y la moneda

1. En **Seleccionar país** elija su país (al principio puede aparecer otro país). Puede desplazarse por la lista o buscar en ella.
2. La moneda cambia junto con el país (en España: el euro). Puede cambiarla en **Seleccionar tipo de moneda**.
3. Haga clic en **Siguiente**.




Figura 12: La pantalla de país y moneda (izquierda) y la lista de países (derecha), donde elegimos «España».




Figura 13: Tras elegir España: la moneda es ahora el euro.

Paso 6: su primera acción

En HandWallet cada movimiento de dinero se llama **acción**: una compra, el pago de una factura, un salario, un préstamo, etc. Al terminar el asistente aparece la pantalla «Acciones», todavía vacía, con una invitación a escribir su primera acción.

1. Haga clic en el botón redondo **+** de la esquina.
2. Elija el tipo de acción: **Ingresos**, **Gastos** o **Otros**.
3. En **Qué?** elija una categoría y después una subcategoría, por ejemplo Comida → Frutas y verduras.
4. Escriba el importe. En un gasto, el importe se muestra con signo menos.

5. Puede añadir una descripción, cambiar la fecha e indicar cómo pagó (efectivo, tarjeta de crédito, etc.). Todo esto es opcional.
6. Haga clic en **Confirmar**.




Figura 14: La pantalla «Acciones» antes de la primera acción (izquierda). Tras hacer clic en +, elija el tipo de acción (derecha).




Figura 15: El formulario «Nueva acción» (izquierda) y la lista de categorías (derecha), donde elegimos «Comida».




Figura 16: Las subcategorías (izquierda), donde elegimos «Frutas y verduras». Tras escribir el importe (derecha).




Figura 17: La primera acción está guardada. Desde aquí puede escribir más acciones, ver su estado de cuenta o pulsar «Analista» para ver gráficos e informes.

Teclado: en HandWallet PC se escribe con el teclado del ordenador. Al cambiar el idioma del ordenador (por ejemplo con Windows+Espacio) cambia también el idioma de escritura dentro de la aplicación.

Actualizar a una nueva versión

Descargue el nuevo instalador desde la misma página y ejecútelo. Detecta la instalación existente y pregunta si desea realizar una instalación limpia. Para conservar sus datos, haga clic en **No**: solo se actualiza el programa.

Hacer clic en **Yes** elimina todos sus datos y ajustes. El instalador pide confirmación antes de borrar nada.

Desinstalar HandWallet PC

Antes de desinstalar, haga una copia de seguridad de sus datos. La desinstalación elimina HandWallet PC y todos sus datos. Las copias de seguridad hechas desde la aplicación se guardan en la carpeta **Documents** (Documentos) y permanecen allí después de desinstalar.

1. Abra **Settings** (Configuración) y elija **Apps** y después **Installed apps**.
2. En el cuadro de búsqueda, escriba **HandWallet**.
3. Haga clic en **...** junto a HandWallet PC y elija **Uninstall**. Confirme de nuevo con **Uninstall**.
4. Windows pregunta si desea permitir cambios en el dispositivo. Haga clic en **Yes**.

5. A la pregunta «¿Está seguro que desea desinstalar completamente HandWallet PC y todos sus componentes?», haga clic en **Yes**.




Figura 18: HandWallet PC en la lista de aplicaciones: el menú (izquierda) y la confirmación (derecha).




Figura 19: La última pregunta antes de desinstalar.




Figura 20: La desinstalación (izquierda) y el mensaje al final (derecha).

La desinstalación elimina la carpeta de instalación, los accesos directos del escritorio y del menú Start, y los ajustes que HandWallet PC añadió a Windows.

Solución de problemas

Qué ocurre	Qué hacer
El instalador indica: «HandWallet PC no se puede ejecutar en este equipo.»	El procesador no tiene virtualización por hardware, o el ordenador es en sí una máquina virtual. HandWallet PC no puede funcionar en este ordenador.

Qué ocurre	Qué hacer
El instalador indica: «La instalación se ha completado, pero la virtualización por hardware está desactivada en la configuración BIOS/UEFI de este equipo, por lo que HandWallet PC todavía no puede iniciarse.»	Active la virtualización en el BIOS, como se explica en «¿Mi ordenador es compatible?», y después inicie HandWallet PC.
«Windows protected your PC» al ejecutar el instalador.	Haga clic en **More info** y después en **Run anyway** (ver el paso 2).
El instalador indica: «Error: No se puede descargar el archivo del sistema.»	Compruebe su conexión a Internet y vuelva a ejecutar el instalador.
En el primer inicio: «El sistema no pudo iniciarse.»	Reinicie el ordenador y vuelva a iniciar HandWallet PC. Justo después de la instalación, Windows suele necesitar un reinicio para activar la virtualización.
«El sistema no pudo iniciarse.», también después de reiniciar.	Haga clic en **Yes** para enviarnos el registro de errores y escríbanos (ver más abajo).




Figura 21: El mensaje de error al iniciar (izquierda). Después de hacer clic en Yes, el registro se nos envía (derecha).

¿Necesita ayuda?

Escríbanos a **support@handwallet.com** y describa lo que ocurrió. Si apareció un mensaje, adjunte una captura de pantalla.