HandWallet PC لنظام Windows

دليل التنزيل والتثبيت والتشغيل الأول

الإصدار 7.87 · أكتوبر 2026 · www.handwallet.com

ما هو HandWallet PC لنظام Windows؟

HandWallet تطبيق لإدارة المصروفات والدخل. تشغّل نسخة الكمبيوتر تطبيق HandWallet في نافذة على حاسوبك، بالشاشات نفسها التي على الهاتف.

التثبيت بسيط: نزّل **ملفًا واحدًا**، وشغّله، واتبع معالج تثبيت قصيرًا. يقوم المعالج بتنزيل كل ما تبقى وإعداده بنفسه.

هل حاسوبي مدعوم؟

يحتاج HandWallet PC إلى ما يلي. لست متأكدًا؟ ببساطة شغّل برنامج التثبيت: فهو يفحص الحاسوب بنفسه، وإن كان هناك نقص يخبرك بما هو بالضبط.

المتطلب	التفاصيل
Windows 10 أو Windows 11 بنظام 64 بت	حاسوب بمعالج Intel أو AMD. الحواسيب ذات معالج ARM غير مدعومة.
المحاكاة الافتراضية للأجهزة	Intel VT-x أو AMD-V مفعّلة في إعدادات BIOS/UEFI (انظر أدناه). معظم حواسيب السنوات العشر الأخيرة تدعمها.
الذاكرة	4 GB من ذاكرة RAM على الأقل، ويُنصح بـ 8 GB. أغلق البرامج الثقيلة (متصفح بعلامات تبويب كثيرة، ألعاب) قبل التشغيل.
مساحة القرص	4 GB فارغة على الأقل. تزداد بياناتك مع الوقت.
اتصال بالإنترنت	أثناء التثبيت، ينزّل برنامج التثبيت المكونات الأساسية (نحو 1.35 GB).

ما المحاكاة الافتراضية ولماذا هي ضرورية؟


يشغّل HandWallet PC تطبيق HandWallet داخل **آلة افتراضية**: كمبيوتر صغير محاكى يعمل داخل جهازك ومعزول عنه. ولكي تكون الآلة الافتراضية سريعة، يحتاج المعالج إلى ميزة تسمى **المحاكاة الافتراضية** (تسميها Intel VT-x وتسميها AMD AMD-V). تتوفر في كل أجهزة العقد الأخير تقريبًا، لكنها أحيانًا تكون معطلة في إعدادات BIOS.

طريقة التفعيل: أعد تشغيل الكمبيوتر وادخل إلى إعدادات BIOS/UEFI (عادةً بالضغط على F2 أو F10 أو Del أو Esc مباشرة بعد التشغيل). ابحث عن خيار «Intel Virtualization Technology (VT-x)» أو «SVM Mode (AMD-V)»، وفعّله، ثم احفظ واخرج.


يقوم برنامج التثبيت أيضًا بنفسه بتشغيل ميزة Windows التي تستخدم المحاكاة الافتراضية (**Windows Hypervisor Platform**). إذا فعل ذلك، يجب إعادة تشغيل Windows قبل التشغيل الأول.

الخطوة 1: نزّل برنامج التثبيت

1. في المتصفح، افتح **www.handwallet.com/arabic/Windows.asp**
2. انقر **تنزيل الآن**. يُحفظ الملف `HandWallet_PC_Setup.exe` (نحو 60 MB) في مجلد **Downloads** (التنزيلات).




الشكل 1: صفحة التنزيل (في Microsoft Edge). تحت الزر: الإصدار والتاريخ واسم الملف وحجمه.



الشكل 2: اكتمل التنزيل. انقر « Open file» لتشغيل برنامج التثبيت.

الخطوة 2: شغّل برنامج التثبيت

1. انقر **Open file** في المتصفح، أو انقر نقرًا مزدوجًا على الملف في مجلد **Downloads**.
2. يسأل Windows: «Do you want to allow this app to make changes to your device?». تحقّق من أن الناشر هو **Media Vision Computer Technologies LTD.** وانقر **Yes**.



الشكل 3: نافذة التأكيد في Windows. برنامج التثبيت موقّع من Media Vision Computer Technologies LTD.


> في بعض الحواسيب يعرض Windows أولًا نافذة زرقاء: «Windows protected your PC». انقر **More info**، وتحقّق من أن الناشر هو Media Vision Computer Technologies LTD.، ثم انقر **Run anyway**.

الخطوة 3: معالج التثبيت


1. اختر لغة التثبيت وانقر **OK**.
2. مجلد التثبيت معبّأ مسبقًا. انقر **التالي**.

3. اترك **إنشاء اختصار في سطح المكتب** محددًا وانقر **التالي**.


4. انقر **تثبيت**.



الشكل 4: اختيار لغة التثبيت.




الشكل 5: مجلد التثبيت (يمينًا) والاختصار على سطح المكتب (يسارًا).




الشكل 6: ملخص قبل التثبيت. انقر تثبيت.

ينزّل برنامج التثبيت الآن المكونات الأساسية (نحو 1.35 GB) ويثبّتها. يحدث ذلك **مرة واحدة فقط** ويستغرق بضع دقائق حسب سرعة الإنترنت.



الشكل 7: تنزيل المكونات الأساسية (يمينًا) وتثبيتها (يسارًا).

في النهاية، انقر **إنهاء**. إذا طلب برنامج التثبيت إعادة تشغيل الحاسوب، فأعد تشغيله أولًا. وإلا يبدأ HandWallet PC من تلقاء نفسه.



الشكل 8: اكتمل التثبيت. عندما يكون «تشغيل HandWallet PC» محددًا، يبدأ التطبيق عند النقر على إنهاء.

الخطوة 4: التشغيل الأول

أثناء بدء HandWallet PC، تعرض نافذة تحميل مدى التقدم ونصائح لاستخدام التطبيق. يستغرق التشغيل الأول وقتًا أطول من المرات التالية. القائمة في الزاوية تختار لغة هذه النافذة.



الشكل 9: نافذة التحميل في التشغيل الأول، بعد اختيار العربية.


بعد ذلك تُفتح نافذة HandWallet PC. من الآن فصاعدًا، شغّل HandWallet PC من الاختصار **HandWallet PC** على سطح المكتب أو من قائمة **Start** (ابدأ).

الخطوة 5: معالج الترحيب


عند فتح التطبيق للمرة الأولى يساعدك معالج قصير على إعداده: اللغة والبلد والعملة.

اختيار اللغة

1. في شاشة الترحيب، انقر على زر اللغة في الأعلى (يظهر عليه في البداية **English US**).
2. مرّر القائمة واختر **العربيَّة**. يتحول التطبيق فورًا إلى العربية ومن اليمين إلى اليسار.
3. استخدم الأسهم لتصفح شاشات التعريف، أو انقر على **تخطى** للمتابعة.




الشكل 10: شاشة الترحيب (يمين) وقائمة اللغات (يسار)، وقد اخترنا فيها «العربيَّة».




الشكل 11: بعد اختيار العربية: شاشات التعريف بالعربية.

اختيار البلد والعملة

1. في **اختر البلد** اختر بلدك (قد يظهر في البداية بلد آخر). يمكنك تمرير القائمة أو البحث فيها.
2. تتغير العملة مع البلد (في السعودية: الريال). ويمكنك تغييرها في **اختر العملة**.
3. انقر على **للأمام**.



الشكل 12: شاشة البلد والعملة (يمين) وقائمة البلدان (يسار)، وقد اخترنا فيها «المملكة العربية السعودية».



الشكل 13: بعد اختيار السعودية: العملة الآن الريال السعودي (SAR).

الخطوة 6: إجراؤك الأول

في HandWallet تُسمّى كل حركة مالية **إجراءً**: شراء أو فاتورة مدفوعة أو راتب أو قرض وما إلى ذلك. في نهاية المعالج تظهر شاشة «الإجراءات»، فارغة بعد، مع دعوة لتسجيل إجرائك الأول.


1. انقر على الزر الدائري **+** في الزاوية (في العربية يكون في الجهة اليسرى).
2. اختر نوع الإجراء: **الدخل** أو **النفقات** أو **أخرى**.

3. تحت **ماذا ؟** اختر تصنيفًا ثم تصنيفًا فرعيًا، مثل الطعام ← الفواكه & الخضروات.


4. اكتب المبلغ. في النفقات يظهر المبلغ بإشارة سالب.

5. يمكنك إضافة وصف وتغيير التاريخ واختيار طريقة الدفع (نقدًا، بطاقة ائتمان وغيرها). كل ذلك اختياري.


6. انقر على **تأكيد**.




الشكل 14: شاشة «الإجراءات» قبل الإجراء الأول (يمين). بعد النقر على + اختر نوع الإجراء (يسار).



الشكل 15: نموذج «إجراءات جديدة» (يمين) وقائمة التصنيفات (يسار)، وقد اخترنا فيها «الطعام».



الشكل 16: التصنيفات الفرعية (يمين)، وقد اخترنا فيها «الفواكه & الخضروات». بعد كتابة المبلغ (يسار).



الشكل 17: حُفظ الإجراء الأول. من هنا يمكنك تسجيل المزيد من الإجراءات أو عرض كشف حسابك أو الضغط على «المحلل» لرؤية الرسوم البيانية والتقارير.

التحديث إلى إصدار جديد

نزّل برنامج التثبيت الجديد من الصفحة نفسها وشغّله. يعثر على التثبيت الحالي ويسأل هل يجري تثبيتًا نظيفًا.


للاحتفاظ ببياناتك، انقر **No**: يُحدَّث البرنامج فقط.

> النقر على **Yes** يحذف كل بياناتك وإعداداتك. يطلب برنامج التثبيت تأكيدًا قبل حذف أي شيء.

إزالة HandWallet PC

قبل الإزالة، احفظ نسخة احتياطية من بياناتك. تحذف الإزالة HandWallet PC وكل بياناته. النسخ الاحتياطية التي أنشأتها من التطبيق محفوظة في مجلد **Documents** (المستندات) وتبقى فيه بعد الإزالة.


1. افتح **Settings** (الإعدادات)، واختر **Apps** ثم **Installed apps**.
2. في مربع البحث، اكتب **HandWallet**.
3. انقر **...** بجانب HandWallet PC واختر **Uninstall**. أكّد مرة أخرى بـ **Uninstall**.
4. يسأل Windows هل يسمح بإجراء تغييرات على الجهاز. انقر **Yes**.
5. على السؤال «هل أنت متأكد من أنك تريد إزالة HandWallet PC تماما، وجميع مكوناته؟» انقر **Yes**.



الشكل 18: HandWallet PC في قائمة التطبيقات: القائمة (يمينًا) والتأكيد (يسارًا).



الشكل 19: السؤال الأخير قبل الإزالة.




الشكل 20: الإزالة جارية (يمينًا) والرسالة في النهاية (يسارًا).

تحذف الإزالة مجلد التثبيت، والاختصارات على سطح المكتب وفي قائمة Start، والإعدادات التي أضافها HandWallet PC إلى Windows.

حل المشكلات

ما الذي يحدث	ماذا تفعل
يقول برنامج التثبيت: «لا يمكن تشغيل HandWallet PC على هذا الكمبيوتر.»	لا يدعم المعالج المحاكاة الافتراضية للأجهزة، أو أن الحاسوب نفسه آلة افتراضية. لا يمكن تشغيل HandWallet PC على هذا الحاسوب.
يقول برنامج التثبيت: «اكتمل التثبيت، لكن المحاكاة الافتراضية للأجهزة معطلة في إعدادات BIOS/UEFI لهذا الكمبيوتر، لذا لا يمكن تشغيل HandWallet PC بعد.»	فعّل المحاكاة الافتراضية في BIOS كما هو موضح في «هل حاسوبي مدعوم؟»، ثم شغّل HandWallet PC.
«Windows protected your PC» عند تشغيل برنامج التثبيت.	انقر **More info** ثم **Run anyway** (انظر الخطوة 2).
يقول برنامج التثبيت: «خطأ: لا يمكن تنزيل ملف النظام.»	تحقّق من اتصالك بالإنترنت وشغّل برنامج التثبيت مرة أخرى.

ما الذي يحدث	ماذا تفعل
في التشغيل الأول: «فشل بدء تشغيل النظام.»	أعد تشغيل الحاسوب ثم شغّل HandWallet PC مرة أخرى. بعد التثبيت مباشرة يحتاج Windows غالبًا إلى إعادة تشغيل لتفعيل المحاكاة الافتراضية.
«فشل بدء تشغيل النظام.» حتى بعد إعادة التشغيل.	انقر **Yes** لإرسال سجل الأخطاء إلينا، واكتب لنا (انظر أدناه).



الشكل 21: رسالة الخطأ عند البدء (يمينًا). بعد النقر على Yes يُرسَل السجل إلينا (يسارًا).

تحتاج إلى مساعدة؟

اكتب لنا على **support@handwallet.com** وصف ما حدث. إن ظهرت رسالة، فأرفق لقطة شاشة لها.