

HandWallet PC Windowsile

Allalaadimise, paigaldamise ja esimese käivitamise juhend

Versioon 7.87 · oktoober 2026 · www.handwallet.com

Mis on HandWallet PC Windowsile?

HandWallet on rakendus kulude ja tulude haldamiseks. Arvutiversioon käivitab HandWalleti rakenduse sinu arvutis aknas, samade ekraanidega nagu telefonis.

Paigaldamine on lihtne: laadi alla **üks fail**, käivita see ja järgi lühikest paigaldusviisardit. Viisard laadib kõik ülejäänu ise alla ja seadistab selle.

Kas minu arvutit toetatakse?

HandWallet PC vajab järgmist. Pole kindel? Käivita lihtsalt paigaldaja: see kontrollib arvutit ise ja kui midagi on puudu, ütleb täpselt, mis.

Nõue	Üksikasjad
Windows 10 või Windows 11, 64-bitine	Inteli või AMD protsessoriga arvuti. ARM-protsessoriga arvuteid ei toetata.
Riistvaraline virtualiseerimine	Intel VT-x või AMD-V, sisse lülitatud BIOS/UEFI seadetes (vt allpool). Enamikul viimase kümne aasta arvutitest on see olemas.
Mälu	Vähemalt 4 GB RAM-i, soovitatav 8 GB. Sulge enne käivitamist rasked programmid (paljude vahekaartidega brauser, mängud).
Kettaruum	Vähemalt 4 GB vaba ruumi. Sinu andmed kasvavad aja jooksul.
Internetiühendus	Paigaldamise ajal laadib paigaldaja alla põhikomponendid (umbes 1,35 GB).

Mis on virtualiseerimine ja miks seda vaja on?

HandWallet PC käivitab HandWalleti rakenduse **virtuaalmasinas**: väikeses simuleeritud arvutis, mis töötab teie arvuti sees ja on sellest eraldatud. Et virtuaalmasin oleks kiire, vajab protsessor funktsiooni nimega **virtualiseerimine** (Intel nimetab seda VT-x, AMD nimetab AMD-V). Peaaegu igal viimase kümnendi arvutil see on, kuid mõnikord on see BIOS-i sätetes välja lülitatud.


Kuidas see sisse lülitada: taaskäivitage arvuti ja sisenege BIOS/UEFI seadistusse (tavaliselt vajutades kohe pärast sisselülitamist F2, F10, Del või Esc). Leidke valik „Intel Virtualization Technology (VT-x)“ või „SVM Mode (AMD-V)“, lülitage see sisse, salvestage ja väljuge.

Paigaldaja lülitab ise sisse ka Windowsi funktsiooni, mis kasutab virtualiseerimist (**Windows Hypervisor Platform**). Sel juhul tuleb Windows enne esimest käivitamist taaskäivitada.


1. samm: laadi paigaldaja alla

1. Ava brauseris **www.handwallet.com/kuluhaldur/Windows.asp**

2. Klõpsa **LAE ALLA NÜÜD**. Fail `HandWallet_PC_Setup.exe` (umbes 60 MB) salvestatakse kausta **Downloads** (Allalaadimised).




Joonis 1: Allalaadimise leht (Microsoft Edge'is). Nupu all: versioon, kuupäev, faili nimi ja suurus.



Joonis 2: Allalaadimine on lõpetatud. Paigaldaja käivitamiseks klõpsa „Open file“.

2. samm: käivita paigaldaja

1. Klõpsa brauseris **Open file** või topeltklõpsa faili kaustas **Downloads**.
2. Windows küsib: „Do you want to allow this app to make changes to your device?“. Kontrolli, et väljaandja on **Media Vision Computer Technologies LTD.**, ja klõpsa **Yes**.




Joonis 3: Windowsi kinnitusaken. Paigaldaja on allkirjastanud Media Vision Computer Technologies LTD.


> Mõnes arvutis näitab Windows kõigepealt sinist akent: „Windows protected your PC“. Klõpsa **More info**, kontrolli, et väljaandja on Media Vision Computer Technologies LTD., ja klõpsa **Run anyway**.

3. samm: paigaldusviisard


1. Vali paigaldamise keel ja klõpsa **OK**.
2. Paigalduskaust on juba täidetud. Klõpsa **Edasi**.
3. Jäta **Loo töölaua ikoon** märgituks ja klõpsa **Edasi**.
4. Klõpsa **Paigalda**.



Joonis 4: Paigaldamise keele valimine.




Joonis 5: Paigalduskaust (vasakul) ja töölaua otsetee (paremal).




Joonis 6: Kokkuvõte enne paigaldamist. Klõpsa Paigalda.

Nüüd laadib paigaldaja alla põhikomponendid (umbes 1,35 GB) ja paigaldab need. See juhtub **ainult üks kord** ja võtab sõltuvalt internetikiirusest mõne minuti.



Joonis 7: Põhikomponentide allalaadimine (vasakul) ja nende paigaldamine (paremal).


Lõpus klõpsa **Valmis**. Kui paigaldaja palub arvuti taaskäivitada, taaskäivita see kõigepealt. Muidu käivitub HandWallet PC ise.



Joonis 8: Paigaldamine on lõpetatud. Kui „Käivita HandWallet PC“ on märgitud, käivitub rakendus Valmis klõpsamisel.

4. samm: esimene käivitamine

HandWallet PC käivitumise ajal näitab laadimisaken edenemist ja nõuandeid rakenduse kasutamiseks. Esimene käivitamine võtab kauem aega kui järgmised. Nurgas olevast loendist saab valida selle akna keele.



Joonis 9: Esimese käivitamise laadimisaken.


Seejärel avaneb HandWallet PC aken. Edaspidi käivita HandWallet PC töölaual olevast otseteest **HandWallet PC** või menüüst **Start**.

5. samm: tervitusviisard


Kui rakendus esimest korda avaneb, aitab lühike viisard selle seadistada: keel, riik ja valuuta.

Keele valimine

1. Klõpsake tervitusekraani ülaosas keelenuppu (alguses on sellel kiri **English US**).
2. Kerige loendit ja valige **Eesti**. Rakendus lülitub kohe eesti keelele.
3. Sirvige noolte abil tutvustusekraane või jätkake, klõpsates **JÄTA VAHELE**.




Joonis 10: Tervitusekraan (vasakul) ja keelte loend (paremal), kust oleme valinud „Eesti“.




Joonis 11: Pärast eesti keele valimist: tutvustusekraanid on eesti keeles.

Riigi ja valuuta valimine

1. Valige väljal **Vali riik** oma riik (alguses võib seal olla mõni teine riik). Loendit saab kerida või sellest otsida.
2. Valuuta muutub koos riigiga (Eestis: euro). Seda saab muuta väljal **Vali valuuta**.
3. Klõpsake **Järgmine**.



Joonis 12: Riigi ja valuuta ekraan (vasakul) ja riikide loend (paremal), kust oleme valinud „Eesti“.





Joonis 13: Pärast Eesti valimist: valuuta on nüüd euro (EUR).

6. samm: teie esimene tehing


HandWalletis nimetatakse iga rahaliikumist **tehinguks**: ost, makstud arve, palk, laen ja nii edasi. Viisardi lõpus kuvatakse ekraan „Tehingud“, veel tühi, kutsega kirjutada oma esimene tehing.

1. Klõpsake nurgas ümmargust nuppu **+**.
2. Valige tehingu tüüp: **Sissetulek**, **Kulutused** või **Muu**.
3. Valige väljal **Mida?** kategooria ja seejärel alamkategooria, näiteks Toit → Puu- ja juurviljad.
4. Sisestage summa. Kulutuse puhul kuvatakse summa miinusmärgiga.
5. Võite lisada kirjelduse, muuta kuupäeva ja valida makseviisi (sularaha, krediitkaart jne). Kõik see on valikuline.
6. Klõpsake **Kinnita**.







Joonis 14: Ekraan „Tehingud“ enne esimest tehingut (vasakul). Pärast + klõpsamist valite tehingu tüübi (paremal).



Joonis 15: Vorm „Uus tehing“ (vasakul) ja kategooriate loend (paremal), kust valisime „Toit“.



Joonis 16: Alamkategooriad (vasakul), kust valisime „Puu- ja juurviljad“. Pärast summa sisestamist (paremal).



Joonis 17: Esimene tehing on salvestatud. Siit saate kirjutada uusi tehinguid, vaadata konto väljavõtet või vajutada „Analüüs“, et näha graafikuid ja aruandeid.

Uuele versioonile uuendamine


Laadi samalt lehelt alla uus paigaldaja ja käivita see. Paigaldaja leiab olemasoleva paigalduse ja küsib, kas teha puhas paigaldus. Andmete säilitamiseks klõpsa **No**: uuendatakse ainult tarkvara.

> Klõpsamine **Yes** kustutab kõik sinu andmed ja seaded. Paigaldaja palub enne millegi kustutamist kinnitust.


HandWallet PC eemaldamine

> **Enne eemaldamist tee oma andmetest varukoopia.** Eemaldamine kustutab HandWallet PC ja kõik selle andmed. Rakendusest tehtud varukoopiad salvestatakse kausta **Documents** ja jäävad sinna ka pärast eemaldamist.


1. Ava **Settings** ning vali **Apps** ja seejärel **Installed apps**.
2. Sisesta otsingukasti **HandWallet**.
3. Klõpsa HandWallet PC kõrval **...** ja vali **Uninstall**. Kinnita uuesti nupuga **Uninstall**.
4. Windows küsib, kas lubada seadmes muudatusi. Klõpsa **Yes**.
5. Küsimuse „Oled kindel, et soovid eemaldada HandWallet PC'i ja kõik selle komponendid?“ juures klõpsa **Yes**.



Joonis 18: HandWallet PC rakenduste loendis: menüü (vasakul) ja kinnitus (paremal).



Joonis 19: Viimane küsimus enne eemaldamist.




Joonis 20: Eemaldamine (vasakul) ja lõputeade (paremal).

Eemaldamine kustutab paigalduskausta, töölaua ja Start-menüü otseteed ning seaded, mille HandWallet PC Windowsile lisas.

Tõrkeotsing

Mis juhtub	Mida teha
Paigaldaja ütleb: „HandWallet PC ei saa selles arvutis töötada.“	Protsessoril pole riistvaralist virtualiseerimist või arvuti on ise virtuaalmasin. HandWallet PC ei saa selles arvutis töötada.

Mis juhtub	Mida teha
Paigaldaja ütleb: „Paigaldamine on lõpetatud, kuid riistvaraline virtualiseerimine on selle arvuti BIOS/UEFI seadetes välja lülitatud, seega HandWallet PC ei saa veel käivituda.“	Lülita BIOS-is sisse virtualiseerimine, nagu on selgitatud jaotises „Kas minu arvutit toetatakse?“, ja käivita seejärel HandWallet PC.
„Windows protected your PC“ paigaldaja käivitamisel.	Klõpsa **More info** ja seejärel **Run anyway** (vt 2. samm).
Paigaldaja ütleb: „Viga: Süsteemifaili ei saa alla laadida.“	Kontrolli internetiühendust ja käivita paigaldaja uuesti.
Esimesel käivitamisel: „Süsteemi käivitamine ebaõnnestus.“	Taaskäivita arvuti ja käivita HandWallet PC uuesti. Kohe pärast paigaldamist vajab Windows virtualiseerimise sisselülitamiseks sageli taaskäivitust.
„Süsteemi käivitamine ebaõnnestus.“ ka pärast taaskäivitust.	Klõpsa **Yes**, et saata meile vealogi, ja kirjuta meile (vt allpool).



Joonis 21: Käivitusvea teade (vasakul). Pärast Yes klõpsamist saadetakse logi meile (paremal).

Vajate abi?

Kirjutage meile aadressil **support@handwallet.com** ja kirjeldage, mis juhtus. Kui ilmus teade, lisage sellest kuvatõmmis.