

HandWallet PC untuk Windows

Panduan muat turun, pemasangan dan permulaan pertama

Versi 7.87 · Oktober 2026 · www.handwallet.com

Apakah HandWallet PC untuk Windows?

HandWallet ialah aplikasi untuk mengurus perbelanjaan dan pendapatan. Versi PC menjalankan aplikasi HandWallet dalam tetingkap pada komputer anda, dengan skrin yang sama seperti pada telefon.

Pemasangan adalah mudah: muat turun **satu fail**, jalankannya, dan ikuti wizard pemasangan yang ringkas. Wizard memuat turun dan menyediakan semua yang lain dengan sendirinya.

Adakah komputer saya disokong?

HandWallet PC memerlukan perkara berikut. Tidak pasti? Jalankan sahaja pemasang: ia memeriksa komputer anda sendiri, dan jika ada yang kurang, ia memberitahu dengan tepat apa yang kurang.

Keperluan	Butiran
Windows 10 atau Windows 11, 64-bit	Komputer dengan pemproses Intel atau AMD. Komputer dengan pemproses ARM tidak disokong.
Virtualisasi perkakasan	Intel VT-x atau AMD-V, dihidupkan dalam tetapan BIOS/UEFI (lihat di bawah). Kebanyakan komputer sepuluh tahun kebelakangan ini memilikinya.
Memori	Sekurang-kurangnya 4 GB RAM, 8 GB disyorkan. Tutup program yang berat (pelayar dengan banyak tab, permainan) sebelum bermula.
Ruang cakera	Sekurang-kurangnya 4 GB kosong. Data anda bertambah dari semasa ke semasa.
Sambungan internet	Semasa pemasangan, pemasang memuat turun komponen teras (kira-kira 1.35 GB).

Apakah pemayaan dan mengapa ia diperlukan?


HandWallet PC menjalankan aplikasi HandWallet di dalam **mesin maya**: sebuah komputer kecil yang disimulasikan, berjalan di dalam komputer anda dan terasing daripadanya. Supaya mesin maya pantas, pemproses memerlukan ciri yang dipanggil **pemayaan** (Intel memanggilnya VT-x, AMD memanggilnya AMD-V). Hampir setiap komputer dari dekad yang lalu memilikinya, tetapi kadangkala ia dimatikan dalam tetapan BIOS.

Cara menghidupkannya: mulakan semula komputer dan masuk ke tetapan BIOS/UEFI (biasanya dengan menekan F2, F10, Del atau Esc sejurus selepas komputer dihidupkan). Cari pilihan "Intel Virtualization Technology (VT-x)" atau "SVM Mode (AMD-V)", hidupkannya, kemudian simpan dan keluar.


Pemasang juga menghidupkan sendiri ciri Windows yang menggunakan virtualisasi (**Windows Hypervisor Platform**). Jika ia berbuat demikian, Windows perlu dimulakan semula sebelum pelancaran pertama.

Langkah 1: Muat turun pemasang

1. Dalam pelayar anda, buka **www.handwallet.com/Pengurusan-perbelanjaan/Windows.asp**
2. Klik **MUAT TURUN SEKARANG**. Fail `HandWallet_PC_Setup.exe` (kira-kira 60 MB) disimpan dalam folder **Downloads** anda.




Rajah 1: Halaman muat turun (dalam Microsoft Edge). Di bawah butang: versi, tarikh, nama fail dan saiznya.



Rajah 2: Muat turun selesai. Klik "Open file" untuk menjalankan pemasang.

Langkah 2: Jalankan pemasang

1. Klik **Open file** dalam pelayar, atau klik dua kali pada fail dalam folder **Downloads**.
2. Windows bertanya: "Do you want to allow this app to make changes to your device?". Pastikan penerbitnya ialah **Media Vision Computer Technologies LTD.** dan klik **Yes**.




Rajah 3: Tetingkap pengesahan Windows. Pemasang ditandatangani oleh Media Vision Computer Technologies LTD.


> Pada sesetengah komputer, Windows terlebih dahulu memaparkan tetingkap biru: "Windows protected your PC". Klik **More info**, pastikan penerbitnya ialah Media Vision Computer Technologies LTD., dan klik **Run anyway**.

Langkah 3: Wizard pemasangan


1. Pilih bahasa pemasangan dan klik **OK**.
2. Folder pemasangan sudah diisi. Klik **Seterusnya**.
3. Biarkan **Cipta pintasan desktop** ditanda dan klik **Seterusnya**.
4. Klik **Pasang**.



Rajah 4: Memilih bahasa pemasangan.




Rajah 5: Folder pemasangan (kiri) dan pintasan desktop (kanan).




Rajah 6: Ringkasan sebelum pemasangan. Klik Pasang.

Kini pemasang memuat turun komponen teras (kira-kira 1.35 GB) dan memasangnya. Ini berlaku **sekali sahaja** dan mengambil masa beberapa minit, bergantung pada kelajuan internet anda.



Rajah 7: Memuat turun komponen teras (kiri) dan memasangnya (kanan).


Pada akhirnya, klik **Selesai**. Jika pemasang meminta anda memulakan semula komputer, mulakan semula dahulu. Jika tidak, HandWallet PC bermula dengan sendirinya.



Rajah 8: Pemasangan selesai. Dengan "Lancarkan HandWallet PC" ditanda, aplikasi bermula apabila anda klik Selesai.

Langkah 4: Pelancaran pertama

Semasa HandWallet PC bermula, tetingkap pemuatan memaparkan kemajuan dan petua menggunakan aplikasi. Pelancaran pertama mengambil masa lebih lama daripada yang seterusnya. Senarai di penjuru memilih bahasa tetingkap ini.



Rajah 9: Tetingkap pemuatan pada pelancaran pertama.


Kemudian tetingkap HandWallet PC terbuka. Mulai sekarang, lancarkan HandWallet PC daripada pintasan **HandWallet PC** pada desktop atau daripada menu **Start**.

Langkah 5: Wizard selamat datang


Kali pertama aplikasi dibuka, wizard ringkas membantu anda menetapkannya: bahasa, negara dan mata wang.

Memilih bahasa

1. Pada skrin selamat datang, klik butang bahasa di bahagian atas (pada mulanya tertulis **English US**).
2. Tatal senarai dan pilih **Bahasa Melayu**. Aplikasi terus bertukar ke bahasa Melayu.
3. Gunakan anak panah untuk melihat skrin pengenalan, atau klik **LANGKAU** untuk meneruskan.




Rajah 10: Skrin selamat datang (kiri) dan senarai bahasa (kanan), tempat kami memilih "Bahasa Melayu".




Rajah 11: Selepas memilih bahasa Melayu: skrin pengenalan dalam bahasa Melayu.

Memilih negara dan mata wang

1. Di **Pilih negara**, pilih negara anda (pada mulanya mungkin tertulis negara lain). Anda boleh menatal senarai atau mencarinya.
2. Mata wang bertukar mengikut negara (di Malaysia: ringgit). Anda boleh mengubahnya di **Pilih mata wang**.
3. Klik **Seterusnya**.



Rajah 12: Skrin negara dan mata wang (kiri) dan senarai negara (kanan), tempat kami memilih "Malaysia".




Rajah 13: Selepas memilih Malaysia: mata wang kini ringgit Malaysia (MYR).

Langkah 6: Tindakan pertama anda


Dalam HandWallet, setiap pergerakan wang dipanggil **tindakan**: pembelian, bil yang dibayar, gaji, pinjaman dan sebagainya. Di akhir wizard anda melihat skrin "Tindakan" yang masih kosong, dengan jemputan untuk menulis tindakan pertama anda.

1. Klik butang bulat **+** di penjuru.
2. Pilih jenis tindakan: **Pendapatan**, **Perbelanjaan** atau **Lain-lain**.
3. Di **Apa?**, pilih kategori dan kemudian subkategori, contohnya Makanan → Buah-buahan & Sayur-sayuran.
4. Taip jumlahnya. Bagi perbelanjaan, jumlah dipaparkan dengan tanda tolak.


5. Anda boleh menambah keterangan, menukar tarikh dan memilih cara pembayaran (tunai, kad kredit dan lain-lain). Semua ini pilihan.
6. Klik **Sah**.




Rajah 14: Skrin "Tindakan" sebelum tindakan pertama (kiri). Selepas mengklik +, pilih jenis tindakan (kanan).



Rajah 15: Borang "Tindakan baru" (kiri) dan senarai kategori (kanan), tempat kami memilih "Makanan".



Rajah 16: Subkategori (kiri), tempat kami memilih "Buah-buahan & Sayur-sayuran". Selepas menaip jumlah (kanan).



Rajah 17: Tindakan pertama telah disimpan. Dari sini anda boleh menulis lebih banyak tindakan, melihat penyata akaun atau menekan "Penganalisis" untuk graf dan laporan.

Mengemas kini ke versi baharu


Muat turun pemasang baharu dari halaman yang sama dan jalankannya. Pemasang menemui pemasangan sedia ada dan bertanya sama ada mahu melakukan pemasangan bersih. Untuk mengekalkan data anda, klik **No**: hanya perisian dikemas kini.

> Mengklik **Yes** memadam semua data dan tetapan anda. Pemasang meminta pengesahan anda sebelum memadam apa-apa.


Menyahpasang HandWallet PC

> **Sebelum menyahpasang, buat sandaran data anda.** Menyahpasang membuang HandWallet PC dan semua datanya. Sandaran yang anda buat daripada aplikasi disimpan dalam folder **Documents** dan kekal di sana selepas menyahpasang.


1. Buka **Settings**, dan pilih **Apps** kemudian **Installed apps**.
2. Dalam kotak carian, taip **HandWallet**.
3. Klik **...** di sebelah HandWallet PC dan pilih **Uninstall**. Sahkan sekali lagi dengan **Uninstall**.
4. Windows bertanya sama ada membenarkan perubahan pada peranti anda. Klik **Yes**.
5. Untuk "Adakah anda pasti mahu membuang HandWallet PC dan semua komponennya sepenuhnya?", klik **Yes**.



Rajah 18: HandWallet PC dalam senarai aplikasi: menu (kiri) dan pengesahan (kanan).



Rajah 19: Soalan terakhir sebelum menyahpasang.




Rajah 20: Proses menyahpasang (kiri), dan mesej pada akhirnya (kanan).

Menyahpasang membuang folder pemasangan, pintasan pada desktop dan dalam menu Start, serta tetapan yang ditambah oleh HandWallet PC pada Windows.

Penyelesaian masalah

Apa yang berlaku	Apa yang perlu dilakukan
Pemasang berkata: "HandWallet PC tidak dapat berjalan pada komputer ini."	Pemproses tidak mempunyai virtualisasi perkakasan, atau komputer itu sendiri ialah mesin maya. HandWallet PC tidak dapat berjalan pada komputer ini.

Apa yang berlaku	Apa yang perlu dilakukan
Pemasang berkata: "Pemasangan telah selesai, tetapi virtualisasi perkakasan dimatikan dalam tetapan BIOS/UEFI komputer ini, jadi HandWallet PC belum boleh dimulakan."	Hidupkan virtualisasi dalam BIOS, seperti yang diterangkan dalam "Adakah komputer saya disokong?", kemudian lancarkan HandWallet PC.
"Windows protected your PC" semasa menjalankan pemasang.	Klik **More info** kemudian **Run anyway** (lihat Langkah 2).
Pemasang berkata: "Ralat: Tidak dapat memuat turun fail sistem."	Periksa sambungan internet anda dan jalankan pemasang sekali lagi.
Pada pelancaran pertama: "Sistem gagal dimulakan."	Mulakan semula komputer dan lancarkan HandWallet PC sekali lagi. Sejurus selepas pemasangan, Windows selalunya perlu dimulakan semula untuk menghidupkan virtualisasi.
"Sistem gagal dimulakan." juga selepas dimulakan semula.	Klik **Yes** untuk menghantar log ralat kepada kami, dan tulis kepada kami (lihat di bawah).



Rajah 21: Mesej ralat permulaan (kiri). Selepas mengklik Yes, log dihantar kepada kami (kanan).

Perlukan bantuan?

Hubungi kami di **support@handwallet.com** dan terangkan apa yang berlaku. Jika mesej dipaparkan, lampirkan tangkapan skrinnya.