HandWallet PC pentru Windows

Ghid de descărcare, instalare și prima pornire

Versiunea 7.87 · octombrie 2026 · www.handwallet.com

Ce este HandWallet PC pentru Windows?

HandWallet este o aplicație pentru gestionarea cheltuielilor și a veniturilor. Versiunea pentru PC rulează aplicația HandWallet într-o fereastră pe calculatorul tău, cu aceleași ecrane ca pe telefon.

Instalarea este simplă: descarcă **un singur fișier**, rulează-l și urmează un scurt asistent de instalare. Asistentul descarcă și configurează singur tot restul.

Calculatorul meu este compatibil?

HandWallet PC are nevoie de următoarele. Nu ești sigur? Rulează pur și simplu instalatorul: verifică singur calculatorul și, dacă lipsește ceva, îți spune exact ce.

Cerință	Detalii
Windows 10 sau Windows 11, pe 64 de biți	Un calculator cu procesor Intel sau AMD. Calculatoarele cu procesor ARM nu sunt acceptate.
Virtualizare hardware	Intel VT-x sau AMD-V, activată în setările BIOS/UEFI (vezi mai jos). Majoritatea calculatoarelor din ultimii zece ani o au.
Memorie	Cel puțin 4 GB RAM, recomandat 8 GB. Închide programele grele (un browser cu multe file, jocuri) înainte de pornire.
Spațiu pe disc	Cel puțin 4 GB liberi. Datele tale cresc în timp.
O conexiune la internet	În timpul instalării, instalatorul descarcă componentele de bază (aproximativ 1,35 GB).

Ce este virtualizarea și de ce este necesară?

HandWallet PC rulează aplicația HandWallet într-o **mașină virtuală**: un mic calculator simulat care funcționează în interiorul calculatorului dumneavoastră, izolat de acesta. Pentru ca mașina virtuală să fie rapidă, procesorul are nevoie de o funcție numită **virtualizare** (Intel o numește VT-x, AMD o numește AMD-V). Aproape orice calculator din ultimul deceniu o are, dar uneori este dezactivată în setările BIOS.

Cum o activați: reporniți calculatorul și intrați în setările BIOS/UEFI (de obicei apăsând F2, F10, Del sau Esc imediat după pornire). Căutați opțiunea „Intel Virtualization Technology (VT-x)” sau „SVM Mode (AMD-V)”, activați-o, apoi salvați și ieșiți.

Instalatorul activează singur și funcția Windows care folosește virtualizarea (**Windows Hypervisor Platform**). În acest caz, Windows trebuie repornit înainte de prima pornire.

Pasul 1: Descarcă instalatorul

1. În browser, deschide **www.handwallet.com/AdministrareCheltuieli/Windows.asp**
2. Apasă **DESCARCĂ ACUM**. Fișierul `HandWallet_PC_Setup.exe` (aproximativ 60 MB) se salvează în dosarul **Downloads** (Descărcări).




Figura 1: Pagina de descărcare (în Microsoft Edge). Sub buton: versiunea, data, numele și mărimea fișierului.




Figura 2: Descărcarea s-a încheiat. Apasă „Open file” pentru a rula instalatorul.

Pasul 2: Rulează instalatorul

1. Apasă **Open file** în browser sau fă dublu clic pe fișier în dosarul **Downloads**.
2. Windows întreabă: „Do you want to allow this app to make changes to your device?”. Verifică dacă editorul este **Media Vision Computer Technologies LTD.** și apasă **Yes**.




Figura 3: Fereastra de confirmare a Windows. Instalatorul este semnat de Media Vision Computer Technologies LTD.

> Pe unele calculatoare, Windows afișează mai întâi o fereastră albastră: „Windows protected your PC”. Apasă **More info**, verifică dacă editorul este Media Vision Computer Technologies LTD. și apasă **Run anyway**.

Pasul 3: Asistentul de instalare

1. Alege limba instalării și apasă **OK**.
2. Dosarul de instalare este deja completat. Apasă **Continuă**.
3. Lasă bifat **Creează o scurtătură pe Birou ("Desktop")** și apasă **Continuă**.
4. Apasă **Instalează**.




Figura 4: Alegerea limbii instalării.




Figura 5: Dosarul de instalare (stânga) și scurtătura de pe Birou (dreapta).




Figura 6: Un rezumat înainte de instalare. Apasă Instalează.

Acum instalatorul descarcă componentele de bază (aproximativ 1,35 GB) și le instalează. Acest lucru se întâmplă **o singură dată** și durează câteva minute, în funcție de viteza internetului tău.




Figura 7: Descărcarea componentelor de bază (stânga) și instalarea lor (dreapta).

La final, apasă **Finalizează**. Dacă instalatorul cere repornirea calculatorului, repornește-l mai întâi. Altfel, HandWallet PC pornește singur.




Figura 8: Instalarea s-a încheiat. Cu „Lansează HandWallet PC” bifat, aplicația pornește când apeși Finalizează.

Pasul 4: Prima pornire

În timp ce HandWallet PC pornește, o fereastră de încărcare arată progresul și sfaturi de folosire a aplicației. Prima pornire durează mai mult decât următoarele. Lista din colț alege limba acestei ferestre.



Figura 9: Fereastra de încărcare la prima pornire.

Apoi se deschide fereastra HandWallet PC. De acum înainte, pornește HandWallet PC din scurtătura **HandWallet PC** de pe Birou sau din meniul **Start**.

Pasul 5: Asistentul de bun venit

Prima dată când se deschide aplicația, un scurt asistent vă ajută să o configurați: limba, țara și moneda.

Alegerea limbii

1. Pe ecranul de bun venit, apăsați butonul de limbă din partea de sus (la început scrie **English US**).
2. Derulați lista și alegeți **Română**. Aplicația trece imediat la limba română.
3. Folosiți săgețile pentru a răsfoi ecranele de prezentare sau apăsați **SARI PESTE** pentru a continua.




Figura 10: Ecranul de bun venit (stânga) și lista de limbi (dreapta), în care am ales „Română”.




Figura 11: După alegerea limbii române: ecranele de prezentare sunt în română.

Alegerea țării și a monedei

1. La **Selectați țara**, alegeți țara dumneavoastră (la început poate apărea altă țară). Puteți derula lista sau căuta în ea.
2. Moneda se schimbă odată cu țara (în România: leul). O puteți schimba la **Selectați valuta**.
3. Apăsați **Următorul**.




Figura 12: Ecranul țării și al monedei (stânga) și lista de țări (dreapta), în care am ales „România”.




Figura 13: După alegerea României: moneda este acum leul românesc (RON).

Pasul 6: Prima dumneavoastră acțiune

În HandWallet, orice mișcare de bani se numește **acțiune**: o cumpărătură, o factură plătită, un salariu, un împrumut și așa mai departe. La sfârșitul asistentului apare ecranul „Acțiuni”, încă gol, cu invitația de a scrie prima acțiune.

1. Apăsați butonul rotund **+** din colț.
2. Alegeți tipul acțiunii: **Venit**, **Cheltuială** sau **Alta**.
3. La **Ce?**, alegeți o categorie și apoi o subcategorie, de exemplu Mâncare → Fructe & Legume.
4. Scrieți suma. La o cheltuială, suma apare cu semnul minus.

5. Puteți adăuga o descriere, schimba data și alege cum ați plătit (numerar, card de credit etc.). Toate acestea sunt opționale.
6. Apăsați **Confirmă**.




Figura 14: Ecranul „Acțiuni” înainte de prima acțiune (stânga). După ce apăsați +, alegeți tipul acțiunii (dreapta).




Figura 15: Formularul „Acțiune Nouă” (stânga) și lista de categorii (dreapta), în care am ales „Mâncare”.




Figura 16: Subcategoriile (stânga), în care am ales „Fructe & Legume”. După scrierea sumei (dreapta).




Figura 17: Prima acțiune a fost salvată. De aici puteți scrie mai multe acțiuni, vedea extrasul de cont sau apăsa „Analiză” pentru grafice și rapoarte.

Actualizarea la o versiune nouă

Descarcă noul instalator de pe aceeași pagină și rulează-l. Instalatorul găsește instalarea existentă și întreabă dacă să facă o instalare curată. Pentru a-ți păstra datele, apasă **No**: se actualizează doar programul.

> Apăsarea pe **Yes** șterge toate datele și setările tale. Instalatorul îți cere confirmarea înainte să șteargă ceva.

Dezinstalarea HandWallet PC

> **Înainte de dezinstalare, fă o copie de rezervă a datelor.** Dezinstalarea elimină HandWallet PC și toate datele sale. Copiile de rezervă făcute din aplicație se salvează în dosarul **Documents** și rămân acolo după dezinstalare.

1. Deschide **Settings** și alege **Apps**, apoi **Installed apps**.
2. În caseta de căutare, scrie **HandWallet**.
3. Apasă **...** lângă HandWallet PC și alege **Uninstall**. Confirmă din nou cu **Uninstall**.
4. Windows întreabă dacă permiți modificări pe dispozitiv. Apasă **Yes**.
5. La întrebarea „Sigur vrei să înlături complet HandWallet PC și componentele sale?”, apasă **Yes**.




Figura 18: HandWallet PC în lista de aplicații: meniul (stânga) și confirmarea (dreapta).




Figura 19: Ultima întrebare înainte de dezinstalare.




Figura 20: Dezinstalarea (stânga) și mesajul de la final (dreapta).

Dezinstalarea elimină dosarul de instalare, scurtăturile de pe Birou și din meniul Start, precum și setările pe care HandWallet PC le-a adăugat în Windows.

Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Ce trebuie făcut
Instalatorul spune: „HandWallet PC nu poate rula pe acest calculator.”	Procesorul nu are virtualizare hardware sau calculatorul este el însuși o mașină virtuală. HandWallet PC nu poate rula pe acest calculator.

Ce se întâmplă	Ce trebuie făcut
Instalatorul spune: „Instalarea s-a încheiat, dar virtualizarea hardware este dezactivată în setările BIOS/UEFI ale acestui calculator, așa că HandWallet PC nu poate porni încă.”	Activează virtualizarea în BIOS, așa cum se explică în „Calculatorul meu este compatibil?”, apoi pornește HandWallet PC.
„Windows protected your PC” la rularea instalatorului.	Apasă **More info** și apoi **Run anyway** (vezi Pasul 2).
Instalatorul spune: „Eroare: Nu pot descărca fișierul de sistem.”	Verifică conexiunea la internet și rulează din nou instalatorul.
La prima pornire: „Sistemul nu a putut porni.”	Repornește calculatorul și pornește din nou HandWallet PC. Imediat după instalare, Windows are adesea nevoie de o repornire pentru a activa virtualizarea.
„Sistemul nu a putut porni.” și după repornire.	Apasă **Yes** pentru a ne trimite jurnalul de erori și scrie-ne (vezi mai jos).




Figura 21: Mesajul de eroare la pornire (stânga). După ce apeși Yes, jurnalul ne este trimis (dreapta).

Aveți nevoie de ajutor?

Scrieți-ne la **support@handwallet.com** și descrieți ce s-a întâmplat. Dacă a apărut un mesaj, atașați o captură de ecran a lui.