HandWallet PC za Windows

Vodnik za prenos, namestitev in prvi zagon

Različica 7.87 · oktober 2026 · www.handwallet.com

Kaj je HandWallet PC za Windows?

HandWallet je aplikacija za upravljanje stroškov in prihodkov. Različica za PC poganja aplikacijo HandWallet v oknu na vašem računalniku, z enakimi zasloni kot na telefonu.

Namestitev je preprosta: prenesite **eno datoteko**, jo zaženite in sledite kratkemu čarovniku za namestitev. Čarovnik sam prenese in nastavi vse ostalo.

Ali je moj računalnik podprt?

HandWallet PC potrebuje naslednje. Niste prepričani? Preprosto zaženite namestitveni program: sam preveri računalnik in natančno pove, kaj manjka.

Zahteva	Podrobnosti
Windows 10 ali Windows 11, 64-bitni	Računalnik s procesorjem Intel ali AMD. Računalniki s procesorjem ARM niso podprti.
Strojna virtualizacija	Intel VT-x ali AMD-V, vklopljena v nastavitvah BIOS/UEFI (glejte spodaj). Ima jo večina računalnikov iz zadnjih desetih let.
Pomnilnik	Vsaj 4 GB RAM, priporočeno 8 GB. Pred zagonom zaprite zahtevne programe (brskalnik z veliko zavihki, igre).
Prostor na disku	Vsaj 4 GB prostega prostora. Vaši podatki sčasoma rastejo.
Internetna povezava	Med namestitvijo namestitveni program prenese glavne komponente (približno 1,35 GB).

Kaj je virtualizacija in zakaj je potrebna?


HandWallet PC poganja aplikacijo HandWallet v **navideznem računalniku**: majhnem simuliranem računalniku, ki teče v vašem računalniku, ločeno od njega. Da je navidezni računalnik hiter, procesor potrebuje funkcijo, imenovano **virtualizacija** (Intel jo imenuje VT-x, AMD pa AMD-V). Ima jo skoraj vsak računalnik iz zadnjega desetletja, včasih pa je v nastavitvah BIOS-a izklopljena.

Kako jo vklopite: znova zaženite računalnik in odprite nastavitve BIOS/UEFI (navadno s tipko F2, F10, Del ali Esc takoj po vklopu). Poiščite možnost »Intel Virtualization Technology (VT-x)« ali »SVM Mode (AMD-V)«, jo vklopite, nato shranite in zapustite nastavitve.


Namestitveni program sam vklopi tudi funkcijo sistema Windows, ki uporablja virtualizacijo (**Windows Hypervisor Platform**). Če to stori, je treba Windows pred prvim zagonom znova zagnati.

1. korak: Prenesite namestitveni program

1. V brskalniku odprite **www.handwallet.com/UrejanjeDenarja/Windows.asp**
2. Kliknite **PRENESI TAKOJ**. Datoteka `HandWallet_PC_Setup.exe` (približno 60 MB) se shrani v mapo **Downloads** (Prenosi).




Slika 1: Stran za prenos (v Microsoft Edge). Pod gumbom: različica, datum, ime in velikost datoteke.



Slika 2: Prenos je končan. Kliknite »Open file«, da zaženete namestitveni program.

2. korak: Zaženite namestitveni program

1. V brskalniku kliknite **Open file** ali dvokliknite datoteko v mapi **Downloads**.
2. Windows vpraša: »Do you want to allow this app to make changes to your device?«. Preverite, da je izdajatelj **Media Vision Computer Technologies LTD.**, in kliknite **Yes**.




Slika 3: Potrditveno okno sistema Windows. Namestitveni program je podpisalo podjetje Media Vision Computer Technologies LTD.


> Na nekaterih računalnikih Windows najprej prikaže modro okno: »Windows protected your PC«. Kliknite **More info**, preverite, da je izdajatelj Media Vision Computer Technologies LTD., in kliknite **Run anyway**.

3. korak: Čarovnik za namestitev


1. Izberite jezik namestitve in kliknite **OK**.
2. Mapa za namestitev je že izpolnjena. Kliknite **Naprej**.
3. Pustite **Ustvari ikono na namizju** označeno in kliknite **Naprej**.
4. Kliknite **Namesti**.



Slika 4: Izbira jezika namestitve.




Slika 5: Mapa za namestitev (levo) in bližnjica na namizju (desno).




Slika 6: Povzetek pred namestitvijo. Kliknite Namesti.

Namestitveni program zdaj prenese glavne komponente (približno 1,35 GB) in jih namesti. To se zgodi **samo enkrat** in traja nekaj minut, odvisno od hitrosti interneta.



Slika 7: Prenos glavnih komponent (levo) in njihova namestitev (desno).


Na koncu kliknite **Končaj**. Če namestitveni program zahteva ponovni zagon računalnika, ga najprej znova zaženite. Sicer se HandWallet PC zažene sam.



Slika 8: Namestitev je končana. Ko je »Odpri HandWallet PC« označeno, se aplikacija zažene, ko kliknete Končaj.

4. korak: Prvi zagon

Med zagonom HandWallet PC okno nalaganja prikazuje napredek in nasvete za uporabo aplikacije. Prvi zagon traja dlje kot naslednji. Seznam v kotu izbere jezik tega okna.



Slika 9: Okno nalaganja ob prvem zagonu, ko je izbrana slovenščina.


Nato se odpre okno HandWallet PC. Odslej HandWallet PC zaganjajte z bližnjico **HandWallet PC** na namizju ali iz menija **Start**.

5. korak: Pozdravni čarovnik


Ko se aplikacija prvič odpre, vam kratek čarovnik pomaga pri nastavitvi: jezik, država in valuta.

Izbira jezika

1. Na pozdravnem zaslonu kliknite gumb za jezik na vrhu (na začetku piše **English US**).
2. Pomaknite se po seznamu in izberite **Slovenščina**. Aplikacija takoj preklopi v slovenščino.
3. S puščicama prelistajte predstavitvene zaslone ali za nadaljevanje kliknite **PRESKOČI**.




Slika 10: Pozdravni zaslon (levo) in seznam jezikov (desno), kjer smo izbrali »Slovenščina«.




Slika 11: Po izbiri slovenščine: predstavitveni zasloni so v slovenščini.

Izbira države in valute

1. Pri **Izberite državo** izberite svojo državo (na začetku je lahko prikazana druga). Po seznamu se lahko pomikate ali v njem iščete.
2. Valuta se spremeni skupaj z državo (v Sloveniji: evro). Spremenite jo lahko pri **Izberite valuto**.
3. Kliknite **Naprej**.



Slika 12: Zaslon države in valute (levo) in seznam držav (desno), kjer smo izbrali »Slovenija«.




Slika 13: Po izbiri Slovenije: valuta je zdaj evro (EUR).


6. korak: Vaša prva aktivnost

V aplikaciji HandWallet se vsak premik denarja imenuje **aktivnost**: nakup, plačan račun, plača, posojilo in podobno. Na koncu čarovnika se prikaže zaslon »Aktivnosti«, še prazen, s povabilom, da vpišete prvo aktivnost.


1. Kliknite okrogli gumb **+** v kotu.
2. Izberite vrsto aktivnosti: **Prihodki**, **Izdatki** ali **Drugo**.
3. Pri **Kaj ?** izberite kategorijo in nato podkategorijo, na primer Hrana → Sadje in zelenjava.
4. Vpišite znesek. Pri izdatku je znesek prikazan z minusom.
5. Dodate lahko opis, spremenite datum in izberete način plačila (gotovina, kreditna kartica itd.). Vse to je neobvezno.
6. Kliknite **Potrdi**.




Slika 14: Zaslon »Aktivnosti« pred prvo aktivnostjo (levo). Po kliku na + izberete vrsto aktivnosti (desno).



Slika 15: Obrazec »Nova aktivnost« (levo) in seznam kategorij (desno), kjer smo izbrali »Hrana«.



Slika 16: Podkategorije (levo), kjer smo izbrali »Sadje in zelenjava«. Po vpisu zneska (desno).



Slika 17: Prva aktivnost je shranjena. Od tu lahko vpisujete nove aktivnosti, si ogledate stanje na računu ali pritisnete »Analitik« za grafe in poročila.

Posodobitev na novo različico


Prenesite nov namestitveni program z iste strani in ga zaženite. Najde obstoječo namestitev in vpraša, ali naj izvede čisto namestitev. Če želite ohraniti podatke, kliknite **No**: posodobi se samo program.

> Klik na **Yes** izbriše vse vaše podatke in nastavitve. Namestitveni program pred brisanjem zahteva potrditev.


Odstranitev HandWallet PC

> **Pred odstranitvijo varnostno kopirajte podatke.** Odstranitev izbriše HandWallet PC in vse njegove podatke. Varnostne kopije, ki ste jih naredili v aplikaciji, so shranjene v mapi **Documents** (Dokumenti) in ostanejo tam tudi po odstranitvi.


1. Odprite **Settings** (Nastavitve) in izberite **Apps** ter nato **Installed apps**.
2. V iskalno polje vnesite **HandWallet**.
3. Kliknite **...** ob HandWallet PC in izberite **Uninstall**. Znova potrdite z **Uninstall**.
4. Windows vpraša, ali naj dovoli spremembe v napravi. Kliknite **Yes**.
5. Na vprašanje »Ste prepričani, da želite v celoti odstraniti program HandWallet PC in pripadajoče komponente?« kliknite **Yes**.



Slika 18: HandWallet PC na seznamu aplikacij: meni (levo) in potrditev (desno).



Slika 19: Zadnje vprašanje pred odstranitvijo.




Slika 20: Odstranjevanje (levo) in sporočilo na koncu (desno).

Odstranitev izbriše mapo namestitve, bližnjice na namizju in v meniju Start ter nastavitve, ki jih je HandWallet PC dodal v Windows.

Odpravljanje težav

Kaj se zgodi	Kaj storiti
Namestitveni program sporoči: »HandWallet PC ne more delovati v tem računalniku.«	Procesor nima strojne virtualizacije ali pa je računalnik sam navidezni računalnik. HandWallet PC na tem računalniku ne more delovati.

Kaj se zgodi	Kaj storiti
Namestitveni program sporoči: »Namestitev je končana, vendar je strojna virtualizacija izklopljena v nastavitvah BIOS/UEFI tega računalnika, zato se HandWallet PC še ne more zagnati.«	Vklopite virtualizacijo v BIOS-u, kot je opisano v razdelku »Ali je moj računalnik podprt?«, in nato zaženite HandWallet PC.
»Windows protected your PC« ob zagonu namestitvenega programa.	Kliknite **More info** in nato **Run anyway** (glejte 2. korak).
Namestitveni program sporoči: »Napaka: Sistemske datoteke ni mogoče prenesti.«	Preverite internetno povezavo in znova zaženite namestitveni program.
Ob prvem zagonu: »Sistema ni bilo mogoče zagnati.«	Znova zaženite računalnik in nato HandWallet PC. Takoj po namestitvi Windows pogosto potrebuje ponovni zagon, da vklopi virtualizacijo.
»Sistema ni bilo mogoče zagnati.« tudi po ponovnem zagonu.	Kliknite **Yes**, da nam pošljete dnevnik napak, in nam pišite (glejte spodaj).



Slika 21: Sporočilo o napaki ob zagonu (levo). Po kliku na Yes se dnevnik pošlje nam (desno).

Potrebujete pomoč?

Pišite nam na **support@handwallet.com** in opišite, kaj se je zgodilo. Če se je prikazalo sporočilo, priložite njegov posnetek zaslona.