HandWallet PC për Windows

Udhëzues për shkarkimin, instalimin dhe hapjen e parë

Versioni 7.87 · tetor 2026 · www.handwallet.com

Çfarë është HandWallet PC për Windows?

HandWallet është një aplikacion për menaxhimin e shpenzimeve dhe të ardhurave. Versioni për PC e ekzekuton aplikacionin HandWallet në një dritare në kompjuterin tuaj, me të njëjtat ekrane si në telefon.

Instalimi është i thjeshtë: shkarkoni **një skedar**, hapeni dhe ndiqni një asistent të shkurtër instalimi. Asistenti shkarkon dhe konfiguron vetë gjithçka tjetër.

A mbështetet kompjuteri im?

HandWallet PC ka nevojë për sa vijon. Nuk jeni i sigurt? Thjesht hapni programin e instalimit: ai e kontrollon vetë kompjuterin dhe, nëse mungon diçka, ju thotë saktësisht çfarë.

Kërkesa	Hollësi
Windows 10 ose Windows 11, 64-bit	Një kompjuter me procesor Intel ose AMD. Kompjuterët me procesor ARM nuk mbështeten.
Virtualizimi i harduerit	Intel VT-x ose AMD-V, i aktivizuar në parametrat e BIOS/UEFI (shihni më poshtë). Shumica e kompjuterëve të dhjetë viteve të fundit e kanë.
Memoria	Të paktën 4 GB RAM, rekomandohen 8 GB. Mbyllni programet e rënda (një shfletues me shumë skeda, lojëra) para se ta hapni.
Hapësira në disk	Të paktën 4 GB të lira. Të dhënat tuaja rriten me kohën.
Një lidhje interneti	Gjatë instalimit, programi i instalimit shkarkon pjesët kryesore (rreth 1,35 GB).

Çfarë është virtualizimi dhe pse nevojitet?

HandWallet PC e ekzekuton aplikacionin HandWallet brenda një **makine virtuale**: një kompjuter i vogël i simuluar që punon brenda kompjuterit tuaj, i ndarë prej tij. Që makina virtuale të jetë e shpejtë, procesori ka nevojë për një veçori të quajtur **virtualizim** (Intel e quan VT-x, AMD e quan AMD-V). E kanë pothuajse të gjithë kompjuterët e dekadës së fundit, por ndonjëherë është e çaktivizuar në parametrat e BIOS.

Si ta aktivizoni: rinisni kompjuterin dhe hyni në parametrat e BIOS/UEFI (zakonisht duke shtypur F2, F10, Del ose Esc menjëherë pas ndezjes). Gjeni opsionin «Intel Virtualization Technology (VT-x)» ose «SVM Mode (AMD-V)», aktivizojeni, ruajeni dhe dilni.

Programi i instalimit aktivizon gjithashtu vetë funksionin e Windows që përdor virtualizimin (**Windows Hypervisor Platform**). Në këtë rast, Windows duhet të riniset para hapjes së parë.

Hapi 1: Shkarkoni programin e instalimit

1. Në shfletues, hapni **www.handwallet.com/MenaxhimShpenzimesh/Windows.asp**

2. Klikoni **SHKARKO TANI**. Skedari `HandWallet_PC_Setup.exe` (rreth 60 MB) ruhet në dosjen **Downloads** (Shkarkime).




Figura 1: Faqja e shkarkimit (në Microsoft Edge). Poshtë butonit: versioni, data, emri dhe madhësia e skedarit.




Figura 2: Shkarkimi përfundoi. Klikoni «Open file» për të hapur programin e instalimit.

Hapi 2: Hapni programin e instalimit

1. Klikoni **Open file** në shfletues, ose klikoni dy herë mbi skedarin në dosjen **Downloads**.
2. Windows pyet: «Do you want to allow this app to make changes to your device?». Kontrolloni që botuesi të jetë **Media Vision Computer Technologies LTD.** dhe klikoni **Yes**.




Figura 3: Dritarja e konfirmimit të Windows. Programi i instalimit është i nënshkruar nga Media Vision Computer Technologies LTD.

> Në disa kompjuterë Windows shfaq fillimisht një dritare blu: «Windows protected your PC». Klikoni **More info**, kontrolloni që botuesi të jetë Media Vision Computer Technologies LTD. dhe klikoni **Run anyway**.

Hapi 3: Asistenti i instalimit

1. Zgjidhni gjuhën e instalimit dhe klikoni **OK**.
2. Dosja e instalimit është plotësuar tashmë. Klikoni **Tjetër**.
3. Lëreni të shënuar **Krijoj një ikonë në tryezë** dhe klikoni **Tjetër**.
4. Klikoni **Instaloj**.




Figura 4: Zgjedhja e gjuhës së instalimit.




Figura 5: Dosja e instalimit (majtas) dhe shkurtorja në tryezë (djathtas).




Figura 6: Një përmbledhje para instalimit. Klikoni Instaloj.

Tani programi i instalimit shkarkon pjesët kryesore (rreth 1,35 GB) dhe i instalon. Kjo ndodh **vetëm një herë** dhe zgjat disa minuta, në varësi të shpejtësisë së internetit tuaj.




Figura 7: Shkarkimi i pjesëve kryesore (majtas) dhe instalimi i tyre (djathtas).

Në fund, klikoni **Përfundoj**. Nëse programi i instalimit kërkon të rinisni kompjuterin, riniseni fillimisht. Përndryshe HandWallet PC niset vetë.




Figura 8: Instalimi përfundoi. Me «Hap HandWallet PC» të shënuar, aplikacioni niset kur klikoni Përfundoj.

Hapi 4: Nisja e parë

Ndërsa HandWallet PC niset, një dritare ngarkimi tregon ecurinë dhe këshilla për përdorimin e aplikacionit. Nisja e parë zgjat më shumë se të tjerat. Lista në qoshe zgjedh gjuhën e kësaj dritareje.



Figura 9: Dritarja e ngarkimit në nisjen e parë.

Më pas hapet dritarja e HandWallet PC. Tani e tutje nisni HandWallet PC nga shkurtorja **HandWallet PC** në tryezë ose nga menyja **Start**.

Hapi 5: Asistenti i mirëseardhjes

Herën e parë që hapet aplikacioni, një asistent i shkurtër ju ndihmon ta konfiguroni: gjuhën, vendin dhe monedhën.

Zgjedhja e gjuhës

> Aplikacioni nuk është ende në shqip, prandaj në figurat e këtij udhëzuesi është në anglisht (English US). Më poshtë emrat e butonave jepen në anglisht, siç shfaqen në ekran.

1. Në ekranin e mirëseardhjes, sipër është butoni i gjuhës (në fillim shkruan **English US**).
2. Aplikacioni nuk ka ende shqip: lëreni English US ose zgjidhni një gjuhë tjetër që e njihni.
3. Përdorni shigjetat për të parë ekranet hyrëse ose klikoni **SKIP** për të vazhduar.




Figura 10: Ekrani i mirëseardhjes (majtas) dhe lista e gjuhëve (djathtas), ku kemi lënë «English US».




Figura 11: Ekranet hyrëse në anglisht.

Zgjedhja e vendit dhe e monedhës

1. Te **Select country** zgjidhni vendin tuaj. Mund ta lëvizni listën ose të kërkoni në të.
2. Monedha ndryshon bashkë me vendin (në Shqipëri: leku). Mund ta ndryshoni te **Select currency**.
3. Klikoni **Next**.




Figura 12: Ekrani i vendit dhe monedhës (majtas) dhe lista e vendeve (djathtas), ku kemi zgjedhur «Albania».




Figura 13: Pas zgjedhjes së Shqipërisë: monedha tani është leku shqiptar (ALL).

Hapi 6: Veprimi juaj i parë

Në HandWallet çdo lëvizje parash quhet **veprim** (Action): një blerje, një faturë e paguar, një rrogë, një hua e kështu me radhë. Në fund të asistentit shfaqet ekrani «Actions», ende bosh, me ftesën për të shkruar veprimin tuaj të parë.

1. Klikoni butonin e rrumbullakët **+** në qoshe.
2. Zgjidhni llojin e veprimit: **Income** (të ardhura), **Expense** (shpenzim) ose **Else** (tjetër).
3. Te **What?** zgjidhni një kategori dhe pastaj një nënkategori, për shembull Food → Fruits & Vegetables.
4. Shkruani shumën. Te një shpenzim shuma shfaqet me shenjën minus.

5. Mund të shtoni një përshkrim, të ndryshoni datën dhe të zgjidhni si është paguar (para në dorë, kartë krediti etj.). Të gjitha këto janë opsionale.
6. Klikoni **Confirm**.




Figura 14: Ekrani «Actions» para veprimit të parë (majtas). Pasi klikoni +, zgjidhni llojin e veprimit (djathtas).




Figura 15: Formulari «New Action» (majtas) dhe lista e kategorive (djathtas), ku kemi zgjedhur «Food».




Figura 16: Nënkategoritë (majtas), ku kemi zgjedhur «Fruits & Vegetables». Pas shkrimit të shumës (djathtas).




Figura 17: Veprimi i parë u ruajt. Nga këtu mund të shkruani veprime të tjera, të shihni pasqyrën e llogarisë ose të shtypni «Analyst» për grafikë dhe raporte.

Përditësimi në një version të ri

Shkarkoni programin e ri të instalimit nga e njëjta faqe dhe hapeni. Programi i instalimit gjen instalimin ekzistues dhe pyet nëse doni një instalim të pastër. Për të ruajtur të dhënat tuaja, klikoni **No**: përditësohet vetëm programi.

> Klikimi i **Yes** fshin të gjitha të dhënat dhe cilësimet tuaja. Programi i instalimit ju kërkon konfirmim para se të fshijë diçka.

Çinstalimi i HandWallet PC

> **Para çinstalimit, bëni një kopje rezervë të të dhënave.** Çinstalimi fshin HandWallet PC dhe të gjitha të dhënat e tij. Kopjet rezervë që keni bërë nga aplikacioni ruhen në dosjen **Documents** dhe mbeten aty pas çinstalimit.

1. Hapni **Settings** dhe zgjidhni **Apps** e pastaj **Installed apps**.
2. Në kutinë e kërkimit, shkruani **HandWallet**.
3. Klikoni **...** pranë HandWallet PC dhe zgjidhni **Uninstall**. Konfirmoni përsëri me **Uninstall**.
4. Windows pyet nëse të lejohen ndryshime në pajisje. Klikoni **Yes**.
5. Te pyetja «Doni ta fshini HandWallet PC bashkë me komponentët e vet?», klikoni **Yes**.




Figura 18: HandWallet PC në listën e aplikacioneve: menyja (majtas) dhe konfirmimi (djathtas).




Figura 19: Pyetja e fundit para çinstalimit.




Figura 20: Çinstalimi (majtas) dhe mesazhi në fund (djathtas).

Çinstalimi fshin dosjen e instalimit, shkurtoret në tryezë dhe në menynë Start, si dhe cilësimet që HandWallet PC shtoi në Windows.

Zgjidhja e problemeve

Çfarë ndodh	Çfarë të bëni
Programi i instalimit thotë: «HandWallet PC nuk mund të punojë në këtë kompjuter.»	Procesori nuk ka virtualizim harduerik, ose vetë kompjuteri është një makinë virtuale. HandWallet PC nuk mund të punojë në këtë kompjuter.

Çfarë ndodh	Çfarë të bëni
Programi i instalimit thotë: «Instalimi përfundoi, por virtualizimi i harduerit është i çaktivizuar në cilësimet BIOS/UEFI të këtij kompjuteri, prandaj HandWallet PC nuk mund të niset ende.»	Aktivizoni virtualizimin në BIOS, siç shpjegohet te «A mbështetet kompjuteri im?», dhe pastaj nisni HandWallet PC.
«Windows protected your PC» kur hapni programin e instalimit.	Klikoni **More info** dhe pastaj **Run anyway** (shihni Hapin 2).
Programi i instalimit thotë: «Gabim: Skedari i sistemit nuk mund të shkarkohet.»	Kontrolloni lidhjen e internetit dhe hapni përsëri programin e instalimit.
Në nisjen e parë: «Sistemi nuk arriti të niset.»	Rinisni kompjuterin dhe nisni përsëri HandWallet PC. Menjëherë pas instalimit, Windows shpesh ka nevojë për një rinisje për të aktivizuar virtualizimin.
«Sistemi nuk arriti të niset.» edhe pas një rinisjeje.	Klikoni **Yes** për të na dërguar regjistrin e gabimeve dhe na shkruani (shihni më poshtë).




Figura 21: Mesazhi i gabimit në nisje (majtas). Pasi klikoni Yes, regjistri na dërgohet (djathtas).

Ju duhet ndihmë?

Na shkruani në **support@handwallet.com** dhe përshkruani çfarë ndodhi. Nëse u shfaq një mesazh, bashkëngjitni një pamje ekrani të tij.