

HandWallet PC para Windows

Guia de download, instalação e primeira execução

Versão 7.87 · outubro de 2026 · www.handwallet.com

O que é o HandWallet PC para Windows?

O HandWallet é um aplicativo para gerenciar despesas e receitas. A versão para PC executa o aplicativo HandWallet em uma janela do seu computador, com as mesmas telas do celular.

A instalação é simples: baixe **um único arquivo**, execute-o e siga um assistente de instalação curto. O assistente baixa e configura todo o resto sozinho.

Meu computador é compatível?

O HandWallet PC precisa do seguinte. Não tem certeza? Simplesmente execute o instalador: ele verifica o computador sozinho e, se faltar algo, diz exatamente o quê.

Requisito	Detalhes
Windows 10 ou Windows 11, 64 bits	Um computador com processador Intel ou AMD. Computadores com processador ARM não são suportados.
Virtualização de hardware	Intel VT-x ou AMD-V, ativada nas configurações do BIOS/UEFI (veja abaixo). A maioria dos computadores dos últimos dez anos tem.
Memória	Pelo menos 4 GB de RAM, recomendado 8 GB. Feche programas pesados (um navegador com muitas abas, jogos) antes de começar.
Espaço em disco	Pelo menos 4 GB livres. Seus dados crescem com o tempo.
Uma conexão com a internet	Durante a instalação, o instalador baixa os componentes principais (cerca de 1,35 GB).

O que é virtualização e por que ela é necessária?

O HandWallet PC executa o aplicativo HandWallet dentro de uma **máquina virtual**: um pequeno computador simulado que roda dentro do seu computador, isolado dele. Para que a máquina virtual seja rápida, o processador precisa de um recurso chamado **virtualização** (a Intel o chama de VT-x, a AMD de AMD-V). Quase todo computador da última década tem esse recurso, mas às vezes ele está desativado nas configurações da BIOS.

Como ativar: reinicie o computador e entre na configuração da BIOS/UEFI (geralmente pressionando F2, F10, Del ou Esc logo depois de ligar). Procure a opção "Intel Virtualization Technology (VT-x)" ou "SVM Mode (AMD-V)", ative-a, salve e saia.

O instalador também ativa sozinho o recurso do Windows que usa a virtualização (**Windows Hypervisor Platform**). Nesse caso, o Windows precisa ser reiniciado antes da primeira execução.

Passo 1: baixar o instalador

1. No navegador, abra **www.handwallet.com/GerenciarDespesas/Windows.asp**

2. Clique em **BAIXAR AGORA**. O arquivo `HandWallet_PC_Setup.exe` (cerca de 60 MB) é salvo na pasta **Downloads**.




Figura 1: A página de download (no Microsoft Edge). Abaixo do botão: a versão, a data, o nome e o tamanho do arquivo.




Figura 2: O download terminou. Clique em "Open file" para executar o instalador.

Passo 2: executar o instalador

1. Clique em **Open file** no navegador, ou clique duas vezes no arquivo na pasta **Downloads**.
2. O Windows pergunta: "Do you want to allow this app to make changes to your device?". Verifique se o fornecedor é **Media Vision Computer Technologies LTD.** e clique em **Yes**.




Figura 3: A janela de confirmação do Windows. O instalador é assinado pela Media Vision Computer Technologies LTD.

> Em alguns computadores, o Windows mostra antes uma janela azul: "Windows protected your PC". Clique em **More info**, verifique se o fornecedor é a Media Vision Computer Technologies LTD. e clique em **Run anyway**.

Passo 3: o assistente de instalação

1. Escolha o idioma da instalação e clique em **OK**.
2. A pasta de instalação já está preenchida. Clique em **Avançar**.
3. Deixe **Criar um atalho na área de trabalho** marcado e clique em **Avançar**.
4. Clique em **Instalar**.




Figura 4: A escolha do idioma da instalação.




Figura 5: A pasta de instalação (à esquerda) e o atalho na área de trabalho (à direita).




Figura 6: Um resumo antes da instalação. Clique em Instalar.

Agora o instalador baixa os componentes principais (cerca de 1,35 GB) e os instala. Isso acontece **só uma vez** e leva alguns minutos, dependendo da velocidade da sua internet.




Figura 7: O download dos componentes principais (à esquerda) e a instalação deles (à direita).

No fim, clique em **Concluir**. Se o instalador pedir para reiniciar o computador, reinicie primeiro. Caso contrário, o HandWallet PC abre sozinho.




Figura 8: A instalação terminou. Com "Iniciar o HandWallet PC" marcado, o aplicativo abre quando você clica em Concluir.

Passo 4: a primeira execução

Enquanto o HandWallet PC inicia, uma janela de carregamento mostra o progresso e dicas de uso. A primeira execução demora mais que as seguintes. A lista no canto escolhe o idioma desta janela.



Figura 9: A janela de carregamento da primeira execução, depois de escolher o português do Brasil.

Em seguida, a janela do HandWallet PC abre. De agora em diante, abra o HandWallet PC pelo atalho **HandWallet PC** na área de trabalho ou pelo menu **Start** (Iniciar).

Passo 5: O assistente de boas-vindas

Na primeira vez que o aplicativo abre, um assistente curto ajuda você a configurá-lo: idioma, país e moeda.

Escolher o idioma

1. Na tela de boas-vindas, clique no botão de idioma no alto (no começo ele mostra **English US**).
2. Role a lista e escolha **Português-Brazil**. O aplicativo muda na hora para português.
3. Use as setas para ver as telas de apresentação ou clique em **PULAR** para continuar.




Figura 10: A tela de boas-vindas (esquerda) e a lista de idiomas (direita), onde escolhemos "Português-Brazil".




Figura 11: Depois de escolher português: as telas de apresentação estão em português.

Escolher o país e a moeda

1. Em **Selecionar país**, escolha o seu país. Com o idioma Português-Brazil, o Brasil já vem selecionado. Você pode rolar a lista ou pesquisar nela.
2. A moeda muda junto com o país (no Brasil: o real). Você pode alterá-la em **Selecionar moeda**.
3. Clique em **Próximo**.




Figura 12: A tela de país e moeda (esquerda) e a lista de países (direita), onde está selecionado "Brasil".




Figura 13: Com o Brasil selecionado, a moeda é o real (BRL).

Passo 6: Sua primeira ação

No HandWallet, toda movimentação de dinheiro se chama **ação**: uma compra, uma conta paga, um salário, um empréstimo e assim por diante. No fim do assistente você vê a tela "Ações", ainda vazia, com o convite para registrar sua primeira ação.

1. Clique no botão redondo **+** no canto.
2. Escolha o tipo de ação: **Rendimento**, **Despesas** ou **Outros**.
3. Em **O quê ?**, escolha uma categoria e depois uma subcategoria, por exemplo Comida → Frutas & Vegetais.
4. Digite o valor. Em uma despesa, o valor aparece com sinal de menos.

5. Você pode adicionar uma descrição, mudar a data e escolher como pagou (dinheiro, cartão de crédito etc.). Tudo isso é opcional.
6. Clique em **Confirmar**.




Figura 14: A tela "Ações" antes da primeira ação (esquerda). Depois de clicar em +, escolha o tipo de ação (direita).




Figura 15: O formulário "Nova Ação" (esquerda) e a lista de categorias (direita), onde escolhemos "Comida".




Figura 16: As subcategorias (esquerda), onde escolhemos "Frutas & Vegetais". Depois de digitar o valor (direita).




Figura 17: A primeira ação foi salva. A partir daqui você pode registrar mais ações, ver seu extrato ou pressionar "Analista" para ver gráficos e relatórios.

Atualizar para uma nova versão

Baixe o novo instalador na mesma página e execute-o. Ele encontra a instalação existente e pergunta se deve fazer uma instalação limpa. Para manter seus dados, clique em **No**: só o programa é atualizado.

> Clicar em **Yes** apaga todos os seus dados e configurações. O instalador pede confirmação antes de apagar qualquer coisa.

Desinstalar o HandWallet PC

> **Antes de desinstalar, faça um backup dos seus dados.** A desinstalação remove o HandWallet PC e todos os seus dados. Os backups feitos no aplicativo ficam salvos na pasta **Documents** (Documentos) e continuam lá depois da desinstalação.

1. Abra **Settings** (Configurações) e escolha **Apps** e depois **Installed apps**.
2. Na caixa de pesquisa, digite **HandWallet**.
3. Clique em **...** ao lado do HandWallet PC e escolha **Uninstall**. Confirme de novo com **Uninstall**.
4. O Windows pergunta se deve permitir alterações no dispositivo. Clique em **Yes**.
5. Na pergunta "Você tem certeza de que deseja remover completamente o HandWallet PC e todos os seus componentes?", clique em **Yes**.




Figura 18: O HandWallet PC na lista de aplicativos: o menu (à esquerda) e a confirmação (à direita).




Figura 19: A última pergunta antes de desinstalar.




Figura 20: A desinstalação (à esquerda) e a mensagem no final (à direita).

A desinstalação remove a pasta de instalação, os atalhos da área de trabalho e do menu Start, e as configurações que o HandWallet PC adicionou ao Windows.

Solução de problemas

O que acontece	O que fazer
O instalador diz: "O HandWallet PC não pode ser executado neste computador."	O processador não tem virtualização de hardware, ou o próprio computador é uma máquina virtual. O HandWallet PC não pode rodar neste computador.

O que acontece	O que fazer
O instalador diz: "A instalação foi concluída, mas a virtualização de hardware está desativada nas configurações de BIOS/UEFI deste computador, então o HandWallet PC ainda não pode ser iniciado."	Ative a virtualização no BIOS, como explicado em "Meu computador é compatível?", e depois abra o HandWallet PC.
"Windows protected your PC" ao executar o instalador.	Clique em **More info** e depois em **Run anyway** (veja o passo 2).
O instalador diz: "Erro: Não foi possível baixar o arquivo do sistema."	Verifique sua conexão com a internet e execute o instalador de novo.
Na primeira execução: "O sistema falhou ao iniciar."	Reinicie o computador e abra o HandWallet PC de novo. Logo depois da instalação, o Windows muitas vezes precisa ser reiniciado para ativar a virtualização.
"O sistema falhou ao iniciar.", mesmo depois de reiniciar.	Clique em **Yes** para nos enviar o log de erros e escreva para nós (veja abaixo).




Figura 21: A mensagem de erro ao iniciar (à esquerda). Depois de clicar em Yes, o log é enviado para nós (à direita).

Precisa de ajuda?

Escreva para nós em **support@handwallet.com** e descreva o que aconteceu. Se apareceu uma mensagem, anexe uma captura de tela dela.