HandWallet PC за Windows

Ръководство за изтегляне, инсталиране и първо стартиране

Версия 7.87 · октомври 2026 · www.handwallet.com

Какво е HandWallet PC за Windows?

HandWallet е приложение за управление на разходи и приходи. Версията за компютър изпълнява приложението HandWallet в прозорец на вашия компютър, със същите екрани като на телефона.

Инсталацията е лесна: изтеглете **един файл**, стартирайте го и следвайте кратък съветник за инсталиране. Съветникът сам изтегля и настройва всичко останало.

Поддържа ли се моят компютър?

HandWallet PC се нуждае от следното. Не сте сигурни? Просто стартирайте инсталатора: той сам проверява компютъра и, ако нещо липсва, казва точно какво.

Изискване	Подробности
Windows 10 или Windows 11, 64-битов	Компютър с процесор Intel или AMD. Компютри с процесор ARM не се поддържат.
Хардуерна виртуализация	Intel VT-x или AMD-V, включена в настройките на BIOS/UEFI (вижте по-долу). Повечето компютри от последните десет години я имат.
Памет	Поне 4 GB RAM, препоръчително 8 GB. Преди стартиране затворете тежките програми (браузър с много раздели, игри).
Място на диска	Поне 4 GB свободно място. Данните ви растат с времето.
Интернет връзка	По време на инсталацията инсталаторът изтегля основните компоненти (около 1,35 GB).

Какво е виртуализация и защо е нужна?


HandWallet PC стартира приложението HandWallet във **виртуална машина**: малък симулиран компютър, който работи вътре във вашия компютър, изолиран от него. За да е бърза виртуалната машина, процесорът се нуждае от функция, наречена **виртуализация** (при Intel тя се казва VT-x, при AMD – AMD-V). Почти всеки компютър от последните десет години я поддържа, но понякога тя е изключена в настройките на BIOS.

Как да я включите: рестартирайте компютъра и влезте в настройките на BIOS/UEFI (обикновено с F2, F10, Del или Esc веднага след включване). Намерете опцията „Intel Virtualization Technology (VT-x)“ или „SVM Mode (AMD-V)“, включете я, запазете и излезте.


Инсталаторът също сам включва функцията на Windows, която използва виртуализацията (**Windows Hypervisor Platform**). Ако го направи, Windows трябва да се рестартира преди първото стартиране.

Стъпка 1: Изтеглете инсталатора

1. В браузъра отворете **www.handwallet.com/expensemanager/Windows.asp** (страницата е на английски)
2. Щракнете върху **DOWNLOAD NOW**. Файлът `HandWallet_PC_Setup.exe` (около 60 MB) се записва в папката **Downloads** (Изтегляния).



Фигура 1: Страницата за изтегляне (в Microsoft Edge). Под бутона: версията, датата, името и размерът на файла.




Фигура 2: Изтеглянето е завършено. Щракнете върху „Open file“, за да стартирате инсталатора.

Стъпка 2: Стартирайте инсталатора

1. Щракнете върху **Open file** в браузъра или щракнете два пъти върху файла в папката **Downloads**.

2. Windows пита: „Do you want to allow this app to make changes to your device?“. Проверете дали издателят е **Media Vision Computer Technologies LTD.** и щракнете върху **Yes**.




Фигура 3: Прозорецът за потвърждение на Windows. Инсталаторът е подписан от Media Vision Computer Technologies LTD.


> На някои компютри Windows първо показва син прозорец: „Windows protected your PC“. Щракнете върху **More info**, проверете дали издателят е Media Vision Computer Technologies LTD., и щракнете върху **Run anyway**.

Стъпка 3: Съветникът за инсталиране


1. Изберете езика на инсталацията и щракнете върху **OK**.
2. Папката за инсталиране вече е попълнена. Щракнете върху **Напред**.
3. Оставете отметката на **Икона на работния плот** и щракнете върху **Напред**.
4. Щракнете върху **Инсталиране**.



Фигура 4: Изборът на езика на инсталацията.




Фигура 5: Папката за инсталиране (вляво) и прекият път на работния плот (вдясно).




Фигура 6: Обобщение преди инсталирането. Щракнете върху Инсталиране.

Сега инсталаторът изтегля основните компоненти (около 1,35 GB) и ги инсталира. Това става **само веднъж** и отнема няколко минути според скоростта на интернета.



Фигура 7: Изтегляне на основните компоненти (вляво) и инсталирането им (вдясно).


Накрая щракнете върху **Готово**. Ако инсталаторът поиска да рестартирате компютъра, първо го рестартирайте. В противен случай HandWallet PC стартира сам.



Фигура 8: Инсталацията е завършена. С отметка на „Стартиране на HandWallet PC“ приложението стартира, когато щракнете върху Готово.

Стъпка 4: Първото стартиране

Докато HandWallet PC стартира, прозорец за зареждане показва напредъка и съвети за използване на приложението. Първото стартиране отнема повече време от следващите. Списъкът в ъгъла избира езика на този прозорец.



Фигура 9: Прозорецът за зареждане при първото стартиране, след избор на български.


След това се отваря прозорецът на HandWallet PC. Отсега нататък стартирайте HandWallet PC от прекия път **HandWallet PC** на работния плот или от менюто **Start**.

Стъпка 5: Съветникът за начало


Първия път, когато приложението се отвори, кратък съветник ви помага да го настроите: език, държава и валута.

Избор на език

1. На началния екран натиснете бутона за език горе (в началото на него пише **English US**).
2. Превъртете списъка и изберете **Български**. Приложението веднага преминава на български.
3. Разгледайте въвеждащите екрани със стрелките или натиснете **ПРОПУСНИ** за продължение.




Фигура 10: Началният екран (вляво) и списъкът с езици (вдясно), в който избрахме „Български“.




Фигура 11: След избора на български: въвеждащите екрани на български.

Избор на държава и валута

1. В **Избери страна** изберете своята държава (в началото там може да има друга държава). Можете да превъртите списъка или да търсите в него.
2. Валутата се сменя заедно с държавата (в България: еврото). Можете да я промените в **Избери валута**.
3. Натиснете **Следващ**.



Фигура 12: Екранът за държава и валута (вляво) и списъкът с държави (вдясно), в който избрахме „България“.




Фигура 13: След избора на България: валутата вече е еврото.

Стъпка 6: Вашето първо действие


В HandWallet всяко движение на пари се нарича **действие**: покупка, плащане на сметка, заплата, заем и т.н. В края на съветника се показва екранът „Действия“, все още празен, с покана да въведете първото си действие.

1. Натиснете кръглия бутон **+** в ъгъла.
2. Изберете вида: **Приходи**, **Разходи** или **Други**.
3. В **Какво?** изберете категория, а после подкатегория, например Храна → Плодове и зеленчуци.
4. Въведете сумата. При разход сумата се показва със знак минус.


5. Можете да добавите описание, да смените датата и да изберете начина на плащане (в брой, кредитна карта и т.н.). Всичко това е по желание.
6. Натиснете **Потвърди**.




Фигура 14: Екранът „Действия“ преди първото действие (вляво). След натискане на + избирате вида (вдясно).



Фигура 15: Формулярът „Ново действие“ (вляво) и списъкът с категории (вдясно), в който избрахме „Храна“.



Фигура 16: Подкатегориите (вляво), в които избрахме „Плодове и зеленчуци“. След въвеждане на сумата (вдясно).



Фигура 17: Първото действие е запазено. Оттук можете да въвеждате още, да видите извлечението по сметката или да натиснете „Анализатор“ за графики и отчети.

Клавиатура: в HandWallet PC пишете с клавиатурата на компютъра. Смяната на езика на компютъра (например със Windows+Интервал) сменя и езика на писане в приложението.

Обновяване до нова версия

Изтеглете новия инсталатор от същата страница и го стартирайте. Той намира съществуващата инсталация и пита дали да се извърши чиста инсталация. За да запазите данните си, щракнете върху **No**: обновява се само програмата.


Щракването върху **Yes** изтрива всички ваши данни и настройки. Инсталаторът иска потвърждение, преди да изтрие каквото и да е.

Деинсталиране на HandWallet PC


Преди деинсталиране направете резервно копие на данните си. Деинсталирането премахва HandWallet PC и всичките му данни. Резервните копия, направени от приложението, се записват в папката **Documents** (Документи) и остават там след деинсталирането.

1. Отворете **Settings** (Настройки) и изберете **Apps**, а след това **Installed apps**.
2. В полето за търсене въведете **HandWallet**.


3. Щракнете върху **...** до HandWallet PC и изберете **Uninstall**. Потвърдете отново с **Uninstall**.
4. Windows пита дали да разреши промени на устройството. Щракнете върху **Yes**.
5. На въпроса „Наистина ли желаете да премахнете напълно HandWallet PC и всички прилежащи компоненти?“ щракнете върху **Yes**.



Фигура 18: HandWallet PC в списъка с приложения: менюто (вляво) и потвърждението (вдясно).



Фигура 19: Последният въпрос преди деинсталирането.




Фигура 20: Деинсталирането (вляво) и съобщението накрая (вдясно).

Деинсталирането премахва папката за инсталиране, преките пътища на работния плот и в менюто Start, както и настройките, които HandWallet PC е добавил към Windows.

Отстраняване на проблеми

Какво се случва	Какво да направите
Инсталаторът съобщава: „HandWallet PC не може да работи на този компютър.“	Процесорът няма хардуерна виртуализация или компютърът сам е виртуална машина. HandWallet PC не може да работи на този компютър.
Инсталаторът съобщава: „Инсталацията е завършена, но хардуерната виртуализация е изключена в настройките на BIOS/UEFI на този компютър, затова HandWallet PC все още не може да стартира.“	Включете виртуализацията в BIOS, както е обяснено в „Поддържа ли се моят компютър?“, и след това стартирайте HandWallet PC.
„Windows protected your PC“ при стартиране на инсталатора.	Щракнете върху **More info** и после върху **Run anyway** (вижте стъпка 2).
Инсталаторът съобщава: „Грешка: Системният файл не може да бъде изтеглен.“	Проверете интернет връзката си и стартирайте инсталатора отново.
При първото стартиране: „Системата не успя да стартира.“	Рестартирайте компютъра и стартирайте HandWallet PC отново. Веднага след инсталацията Windows често се нуждае от рестартиране, за да включи виртуализацията.
„Системата не успя да стартира.“ и след рестартиране.	Щракнете върху **Yes**, за да ни изпратите дневника с грешки, и ни пишете (вижте по-долу).



Фигура 21: Съобщението за грешка при стартиране (вляво). След щракване върху Yes дневникът се изпраща до нас (вдясно).

Нужна ви е помощ?

Пишете ни на **support@handwallet.com** и опишете какво се е случило. Ако се е появило съобщение, приложете негова екранна снимка.