

HandWallet PC Windows 版

下载、安装及首次启动指南

版本 7.87 • 2026 年 10 月 • www.handwallet.com

什么是 HandWallet PC Windows 版?

HandWallet 是一款管理支出和收入的应用。PC 版在您电脑上的一个窗口中运行 HandWallet 应用，界面与手机上的相同。

安装很简单：下载**一个文件**，运行它，然后按照简短的安装向导操作。向导会自行下载并设置其余所有内容。

我的电脑是否受支持?

HandWallet PC 需要以下条件。不确定？直接运行安装程序即可：它会自行检查您的电脑，如果缺少什么，会准确告诉您。

要求	详细信息
Windows 10 或 Windows 11，64 位	配备 Intel 或 AMD 处理器的电脑。不支持配备 ARM 处理器的电脑。
硬件虚拟化	Intel VT-x 或 AMD-V，需在 BIOS/UEFI 设置中开启（见下文）。近十年的大多数电脑都具备此功能。
内存	至少 4 GB 内存，建议 8 GB。启动前请关闭占用资源较多的程序（打开很多标签页的浏览器、游戏）。
磁盘空间	至少 4 GB 可用空间。您的数据会随时间增长。
互联网连接	安装期间，安装程序会下载核心组件（约 1.35 GB）。

什么是虚拟化？为什么需要它?

HandWallet PC 在一台**虚拟机**中运行 HandWallet 应用：虚拟机是一台在您的电脑内部运行、与电脑相互隔离的小型模拟电脑。为了让虚拟机运行得快，处理器需要一项名为**虚拟化**的功能（Intel 称为 VT-x，AMD 称为 AMD-V）。近十年的电脑几乎都支持这项功能，但有时它在 BIOS 设置中处于关闭状态。

如何开启：重启电脑并进入 BIOS/UEFI 设置（通常在开机后立即按 F2、F10、Del 或 Esc）。找到“Intel Virtualization Technology (VT-x)”或“SVM Mode (AMD-V)”选项，将其开启，然后保存并退出。

安装程序还会自行开启使用虚拟化的 Windows 功能（**Windows Hypervisor Platform**）。如果开启了该功能，首次启动前需要重启 Windows。

第 1 步：下载安装程序

1. 在浏览器中打开 **www.handwallet.com/chineseSimplified/Windows.asp**
2. 点击**现在下载**。文件 `HandWallet_PC_Setup.exe`（约 60 MB）会保存到您的 **Downloads**（下载）文件夹。



图 1: 下载页面（Microsoft Edge 中）。按钮下方：版本、日期、文件名和大小。




图 2: 下载完成。点击“Open file”运行安装程序。

第 2 步：运行安装程序

1. 在浏览器中点击 **Open file**，或在 **Downloads** 文件夹中双击该文件。

2. Windows 会询问：“Do you want to allow this app to make changes to your device?”。请确认发布者为 **Media Vision Computer Technologies LTD.**，然后点击 **Yes**。




图 3: Windows 确认窗口。安装程序由 Media Vision Computer Technologies LTD. 签名。

> 在某些电脑上，Windows 会先显示一个蓝色窗口：“Windows protected your PC”。点击 **More info**，确认发布者为 Media Vision Computer Technologies LTD.，然后点击 **Run anyway**。

第 3 步：安装向导

1. 选择安装语言，然后点击 **OK**。
2. 安装文件夹已经填好。点击**下一步**。
3. 保持勾选**创建桌面快捷方式**，然后点击**下一步**。
4. 点击**安装**。




图 4: 选择安装语言。




图 5: 安装文件夹（左）和桌面快捷方式（右）。




图 6: 安装前的摘要。点击安装。

安装程序现在会下载核心组件（约 1.35 GB）并进行安装。这**只会发生一次**，根据您的网速需要几分钟。




图 7: 下载核心组件（左）和安装组件（右）。

最后点击**完成**。如果安装程序要求重启电脑，请先重启。否则 HandWallet PC 会自动启动。



图 8: 安装完成。勾选“运行 HandWallet PC”后，点击完成时应用会启动。

第 4 步：首次启动

HandWallet PC 启动时，加载窗口会显示进度以及使用应用的提示。首次启动比之后的启动耗时更长。角落里的列表可选择此窗口的语言。



图 9: 首次启动时的加载窗口。

随后 HandWallet PC 窗口打开。今后请通过桌面上的 **HandWallet PC** 快捷方式或 **Start** 菜单启动 HandWallet PC。

第 5 步：欢迎向导

应用第一次打开时，一个简短的向导会帮助您完成设置：语言、国家和货币。

选择语言

1. 在欢迎屏幕上，点击顶部的语言按钮（开始时显示 **English US**）。
2. 在列表中选择 **中文 (简体)**。应用会立即切换为中文。
3. 使用箭头浏览介绍屏幕，或点击**跳过**继续。




图 10: 欢迎屏幕（左）和语言列表（右），其中选择了“中文 (简体)”。



图 11: 选择中文 (简体) 之后：介绍屏幕显示为中文。

选择国家和货币

1. 在**选择国家**下选择您的国家（开始时可能显示其他国家）。您可以滚动列表或进行搜索。
2. 货币会随国家一起改变（在中国：人民币）。您可以在**选择币种**下更改货币。
3. 点击**下一步**。




图 12: 国家和货币屏幕（左）和国家列表（右），其中选择了“中国”。




图 13: 选择中国之后：货币变为人民币（¥）。

第 6 步：您的第一笔交易

在 HandWallet 中，每一笔资金往来都称为**交易**：购物、支付账单、工资、借款等等。向导结束后，您会看到“交易”屏幕，此时它还是空的，并提示您记录第一笔交易。

1. 点击角落里的圆形 + 按钮。
2. 选择交易类型：**收入**、**支出**或**其他**。
3. 在**什么?**下先选择一个分类，再选择子分类，例如 食物 → 水果和蔬菜。
4. 输入金额。支出的金额会带负号显示。
5. 您可以添加说明、更改日期并选择付款方式（现金、信用卡等）。这些都是可选的。

6. 点击**确定**。




图 14: 第一笔交易之前的“交易”屏幕（左）。点击 + 后选择交易类型（右）。




图 15: “新交易”表单（左）和分类列表（右），我们在其中选择了“食物”。




图 16: 子分类（左），我们在其中选择了“水果和蔬菜”。输入金额之后（右）。



图 17: 第一笔交易已保存（说明栏中用拼音输入了“苹果”，见下一章）。现在您可以继续记录交易、查看对账单，或点击“分析”查看图表和报告。

更新到新版本

从同一页面下载新的安装程序并运行。安装程序会找到现有安装，并询问是否执行全新安装。要保留您的数据，请点击 **No**：只更新软件。

> 点击 **Yes** 会删除您所有的数据和设置。安装程序在删除任何内容之前会请您确认。

卸载 HandWallet PC

> **卸载前请备份您的数据。**卸载会删除 HandWallet PC 及其所有数据。从应用中创建的备份保存在 **Documents** 文件夹中，卸载后仍会保留。

1. 打开 **Settings**，选择 **Apps**，然后选择 **Installed apps**。
2. 在搜索框中输入 **HandWallet**。
3. 点击 HandWallet PC 旁边的 **...** 并选择 **Uninstall**。再次点击 **Uninstall** 确认。
4. Windows 会询问是否允许对设备进行更改。点击 **Yes**。
5. 对于“您确认要完全移除 HandWallet PC 及其所有组件吗？”，点击 **Yes**。




图 18: 应用列表中的 HandWallet PC：菜单（左）和确认（右）。



图 19: 卸载前的最后一个问题。




图 20: 正在卸载（左），以及结束时的消息（右）。

卸载会删除安装文件夹、桌面和 Start 菜单中的快捷方式，以及 HandWallet PC 添加到 Windows 中的设置。

故障排除

发生的情况	解决方法
安装程序提示：“HandWallet PC 无法在此电脑上运行。”	处理器没有硬件虚拟化功能，或者这台电脑本身就是虚拟机。HandWallet PC 无法在这台电脑上运行。

发生的情况	解决方法
安装程序提示：“安装已完成，但此电脑的 BIOS/UEFI 设置中关闭了硬件虚拟化，因此 HandWallet PC 暂时无法启动。”	按照“我的电脑是否受支持？”中的说明在 BIOS 中开启虚拟化，然后启动 HandWallet PC。
运行安装程序时出现“Windows protected your PC”。	点击 **More info**，然后点击 **Run anyway**（见第 2 步）。
安装程序提示：“错误：无法下载系统文件。”	检查您的互联网连接，然后再次运行安装程序。
首次启动时：“系统启动失败。”	重启电脑，然后再次启动 HandWallet PC。刚安装完成后，Windows 通常需要重启才能开启虚拟化。
重启后仍然出现“系统启动失败。”。	点击 **Yes** 将错误日志发送给我们，并给我们写信（见下文）。



图 21: 启动错误消息（左）。点击 Yes 后，日志会发送给我们（右）。

需要帮助?

请写信给我们：**support@handwallet.com**，并描述所发生的情况。如果出现了消息，请附上它的截图。