

HandWallet PC pro Windows

Průvodce stažením, instalací a prvním spuštěním

Verze 7.87 · říjen 2026 · www.handwallet.com

Co je HandWallet PC pro Windows?

HandWallet je aplikace pro správu výdajů a příjmů. Verze pro PC spouští aplikaci HandWallet v okně na vašem počítači, se stejnými obrazovkami jako v telefonu.

Instalace je jednoduchá: stáhněte **jeden soubor**, spusťte ho a projděte krátkým průvodcem instalací. Průvodce sám stáhne a nastaví vše ostatní.

Je můj počítač podporován?

HandWallet PC potřebuje následující. Nejste si jistí? Prostě spusťte instalační program: sám počítač zkontroluje a přesně řekne, co chybí.

Požadavek	Podrobnosti
Windows 10 nebo Windows 11, 64bitový	Počítač s procesorem Intel nebo AMD. Počítače s procesorem ARM nejsou podporovány.
Hardwarová virtualizace	Intel VT-x nebo AMD-V, zapnutá v nastavení BIOS/UEFI (viz níže). Má ji většina počítačů z posledních deseti let.
Paměť	Alespoň 4 GB RAM, doporučeno 8 GB. Před spuštěním zavřete náročné programy (prohlížeč s mnoha kartami, hry).
Místo na disku	Alespoň 4 GB volného místa. Vaše data časem přibývají.
Připojení k internetu	Během instalace stáhne instalační program hlavní součásti (asi 1,35 GB).

Co je virtualizace a proč je potřeba?


HandWallet PC spouští aplikaci HandWallet uvnitř **virtuálního počítače**: malého simulovaného počítače, který běží ve vašem počítači a je od něj oddělený. Aby byl virtuální počítač rychlý, procesor potřebuje funkci zvanou **virtualizace** (Intel ji nazývá VT-x, AMD ji nazývá AMD-V). Podporuje ji téměř každý počítač z posledních deseti let, ale někdy je vypnutá v nastavení BIOSu.

Jak ji zapnout: restartujte počítač a vstupte do nastavení BIOS/UEFI (obvykle klávesou F2, F10, Del nebo Esc hned po zapnutí). Najděte volbu „Intel Virtualization Technology (VT-x)“ nebo „SVM Mode (AMD-V)“, zapněte ji, uložte a ukončete.


Instalační program také sám zapne funkci Windows, která virtualizaci využívá (**Windows Hypervisor Platform**). Pokud to udělá, je třeba Windows před prvním spuštěním restartovat.

Krok 1: Stáhněte instalační program

1. V prohlížeči otevřete **www.handwallet.com/SpravceVydaju/Windows.asp**
2. Klikněte na **STÁHNOUT TEĎ**. Soubor `HandWallet_PC_Setup.exe` (asi 60 MB) se uloží do složky **Downloads** (Stažené soubory).




Obrázek 1: Stránka ke stažení (v Microsoft Edge). Pod tlačítkem: verze, datum, název a velikost souboru.



Obrázek 2: Stahování je dokončeno. Kliknutím na „Open file“ spustíte instalační program.

Krok 2: Spusťte instalační program

1. Klikněte v prohlížeči na **Open file** nebo poklepejte na soubor ve složce **Downloads**.
2. Windows se zeptá: „Do you want to allow this app to make changes to your device?“. Zkontrolujte, že vydavatelem je **Media Vision Computer Technologies LTD.**, a klikněte na **Yes**.




Obrázek 3: Potvrzovací okno Windows. Instalační program je podepsán společností Media Vision Computer Technologies LTD.


> Na některých počítačích Windows nejprve zobrazí modré okno: „Windows protected your PC“. Klikněte na **More info**, zkontrolujte, že vydavatelem je Media Vision Computer Technologies LTD., a klikněte na **Run anyway**.

Krok 3: Průvodce instalací


1. Vyberte jazyk instalace a klikněte na **OK**.
2. Složka instalace je už vyplněná. Klikněte na **Další**.
3. Ponechte zaškrtnuté **Vytvořit zástupce na ploše** a klikněte na **Další**.
4. Klikněte na **Instalovat**.



Obrázek 4: Výběr jazyka instalace.




Obrázek 5: Složka instalace (vlevo) a zástupce na ploše (vpravo).




Obrázek 6: Souhrn před instalací. Klikněte na Instalovat.

Instalační program nyní stáhne hlavní součásti (asi 1,35 GB) a nainstaluje je. Stane se to **jen jednou** a trvá to několik minut podle rychlosti internetu.



Obrázek 7: Stahování hlavních součástí (vlevo) a jejich instalace (vpravo).


Nakonec klikněte na **Dokončit**. Pokud instalační program požádá o restart počítače, nejprve ho restartujte. Jinak se HandWallet PC spustí sám.



Obrázek 8: Instalace je dokončena. Se zaškrtnutým „Spustit aplikaci HandWallet PC“ se aplikace spustí po kliknutí na Dokončit.

Krok 4: První spuštění

Během spouštění HandWallet PC ukazuje okno načítání průběh a tipy k používání aplikace. První spuštění trvá déle než další. Seznam v rohu vybírá jazyk tohoto okna.



Obrázek 9: Okno načítání při prvním spuštění, po výběru češtiny.


Poté se otevře okno HandWallet PC. Od této chvíle spouštějte HandWallet PC zástupcem **HandWallet PC** na ploše nebo z nabídky **Start**.

Krok 5: Uvítací průvodce


Při prvním otevření aplikace vám krátký průvodce pomůže s nastavením: jazyk, země a měna.

Výběr jazyka

1. Na uvítací obrazovce klikněte nahoře na tlačítko jazyka (na začátku je na něm **English US**).
2. Posuňte seznam a zvolte **Čeština**. Aplikace se okamžitě přepne do češtiny.
3. Šipkami procházejte úvodní obrazovky, nebo pokračujte kliknutím na **PŘESKOČIT**.




Obrázek 10: Uvítací obrazovka (vlevo) a seznam jazyků (vpravo), ve kterém jsme zvolili „Čeština“.




Obrázek 11: Po výběru češtiny: úvodní obrazovky jsou v češtině.

Výběr země a měny

1. V poli **Vybrat zemi** zvolte svou zemi (na začátku tam může být jiná země). Seznam můžete posouvat nebo v něm hledat.
2. Měna se mění spolu se zemí (v Česku: koruna). Můžete ji změnit v poli **Vybrat měnu**.
3. Klikněte na **Další**.



Obrázek 12: Obrazovka země a měny (vlevo) a seznam zemí (vpravo), ve kterém jsme zvolili „Česká republika“.




Obrázek 13: Po výběru České republiky: měnou je teď česká koruna (CZK).


Krok 6: Vaše první akce

V HandWalletu se každý pohyb peněz nazývá **akce**: nákup, zaplacený účet, výplata, půjčka a podobně. Na konci průvodce se zobrazí obrazovka „Akce“, zatím prázdná, s výzvou zapsat první akci.


1. Klikněte na kulaté tlačítko **+** v rohu.
2. Zvolte typ akce: **Příjem**, **Výdaj** nebo **Ostatní**.
3. V poli **Co?** zvolte kategorii a potom podkategorii, například Jídlo → Ovoce & Zelenina.
4. Zadejte částku. U výdaje se částka zobrazí se znaménkem minus.
5. Můžete přidat popis, změnit datum a zvolit, jak bylo zaplaceno (hotově, kreditní kartou atd.). To vše je volitelné.
6. Klikněte na **Potvrdit**.




Obrázek 14: Obrazovka „Akce“ před první akcí (vlevo). Po kliknutí na + zvolíte typ akce (vpravo).



Obrázek 15: Formulář „Nová akce“ (vlevo) a seznam kategorií (vpravo), ve kterém jsme zvolili „Jídlo“.



Obrázek 16: Podkategorie (vlevo), ve kterých jsme zvolili „Ovoce & Zelenina“. Po zadání částky (vpravo).



Obrázek 17: První akce je uložena. Odtud můžete zapisovat další akce, prohlížet výpis z účtu nebo kliknout na „Analyst“ pro grafy a přehledy.

Aktualizace na novou verzi


Stáhněte nový instalační program ze stejné stránky a spusťte ho. Najde stávající instalaci a zeptá se, zda provést čistou instalaci. Chcete-li zachovat svá data, klikněte na **No**: aktualizuje se jen program.

> Kliknutí na **Yes** smaže všechna vaše data a nastavení. Instalační program si před smazáním vyžádá potvrzení.


Odinstalace HandWallet PC

> **Před odinstalací si zálohujte data.** Odinstalace odstraní HandWallet PC a všechna jeho data. Zálohy vytvořené v aplikaci se ukládají do složky **Documents** (Dokumenty) a zůstanou tam i po odinstalaci.


1. Otevřete **Settings** (Nastavení) a vyberte **Apps** a potom **Installed apps**.
2. Do vyhledávacího pole zadejte **HandWallet**.
3. Klikněte na **...** vedle HandWallet PC a vyberte **Uninstall**. Potvrďte znovu tlačítkem **Uninstall**.
4. Windows se zeptá, zda povolit změny v zařízení. Klikněte na **Yes**.
5. Na otázku „Určitě chcete produkt HandWallet PC a všechny jeho součásti odinstalovat?“ klikněte na **Yes**.



Obrázek 18: HandWallet PC v seznamu aplikací: nabídka (vlevo) a potvrzení (vpravo).



Obrázek 19: Poslední otázka před odinstalací.




Obrázek 20: Probíhající odinstalace (vlevo) a zpráva na konci (vpravo).

Odinstalace odstraní složku instalace, zástupce na ploše a v nabídce Start a nastavení, která HandWallet PC přidal do Windows.

Řešení problémů

Co se děje	Co dělat
Instalační program hlásí: „HandWallet PC nelze na tomto počítači spustit.“	Procesor nemá hardwarovou virtualizaci, nebo je počítač sám virtuálním počítačem. HandWallet PC na tomto počítači nemůže běžet.

Co se děje	Co dělat
Instalační program hlásí: „Instalace je dokončena, ale hardwarová virtualizace je vypnutá v nastavení BIOS/UEFI tohoto počítače, takže HandWallet PC zatím nelze spustit.“	Zapněte virtualizaci v BIOSu, jak je popsáno v části „Je můj počítač podporován?“, a pak spusťte HandWallet PC.
„Windows protected your PC“ při spuštění instalačního programu.	Klikněte na **More info** a potom na **Run anyway** (viz krok 2).
Instalační program hlásí: „Chyba: Nelze stáhnout systémový soubor.“	Zkontrolujte připojení k internetu a spusťte instalační program znovu.
Při prvním spuštění: „Systém se nepodařilo spustit.“	Restartujte počítač a spusťte HandWallet PC znovu. Hned po instalaci Windows často potřebuje restart, aby zapnul virtualizaci.
„Systém se nepodařilo spustit.“ i po restartu.	Kliknutím na **Yes** nám pošlete protokol chyb a napište nám (viz níže).



Obrázek 21: Chybová zpráva při spuštění (vlevo). Po kliknutí na Yes se nám protokol odešle (vpravo).

Potřebujete pomoc?

Napište nám na **support@handwallet.com** a popište, co se stalo. Pokud se objevila zpráva, přiložte její snímek obrazovky.