

HandWallet PC til Windows

Vejledning til download, installation og første start

Version 7.87 · oktober 2026 · www.handwallet.com

Hvad er HandWallet PC til Windows?

HandWallet er en app til at styre udgifter og indtægter. PC-versionen kører HandWallet-appen i et vindue på din computer, med de samme skærme som på telefonen.

Installationen er enkel: download **én fil**, kør den, og følg en kort installationsguide. Guiden downloader og opsætter resten selv.

Understøttes min computer?

HandWallet PC har brug for følgende. Er du i tvivl? Kør bare installationsprogrammet: Det kontrollerer computeren selv og fortæller præcist, hvad der mangler.

Krav	Detaljer
Windows 10 eller Windows 11, 64-bit	En computer med Intel- eller AMD-processor. Computere med ARM-processor understøttes ikke.
Hardwarevirtualisering	Intel VT-x eller AMD-V, slået til i BIOS/UEFI-indstillingerne (se nedenfor). De fleste computere fra de sidste ti år har det.
Hukommelse	Mindst 4 GB RAM, 8 GB anbefales. Luk tunge programmer (en browser med mange faner, spil), før du starter.
Diskplads	Mindst 4 GB ledig plads. Dine data vokser med tiden.
En internetforbindelse	Under installationen downloader installationsprogrammet kernekomponenterne (cirka 1,35 GB).

Hvad er virtualisering, og hvorfor er det nødvendigt?


HandWallet PC kører HandWallet-appen i en **virtuel maskine**: en lille simuleret computer, der kører inde i din computer, adskilt fra den. For at den virtuelle maskine kan være hurtig, skal processoren have en funktion, der hedder **virtualisering** (Intel kalder den VT-x, AMD kalder den AMD-V). Næsten alle computere fra det seneste årti har den, men nogle gange er den slået fra i BIOS-indstillingerne.

Sådan slår du den til: genstart computeren, og gå ind i BIOS/UEFI-opsætningen (som regel ved at trykke F2, F10, Del eller Esc lige efter, at den tændes). Find indstillingen „Intel Virtualization Technology (VT-x)“ eller „SVM Mode (AMD-V)“, slå den til, og gem og afslut.


Installationsprogrammet slår også selv den Windows-funktion til, der bruger virtualisering (**Windows Hypervisor Platform**). Gør det det, skal Windows genstartes før første start.

Trin 1: Download installationsprogrammet

1. Åbn **www.handwallet.com/UdgiftsManager/Windows.asp** i din browser
2. Klik på **DOWNLOAD NU**. Filen `HandWallet_PC_Setup.exe` (cirka 60 MB) gemmes i mappen **Downloads** (Overførsler).




Figur 1: Download-siden (i Microsoft Edge). Under knappen: version, dato, filnavn og størrelse.



Figur 2: Download er færdig. Klik på "Open file" for at køre installationsprogrammet.

Trin 2: Kør installationsprogrammet

1. Klik på **Open file** i browseren, eller dobbeltklik på filen i mappen **Downloads**.
2. Windows spørger: "Do you want to allow this app to make changes to your device?". Kontrollér, at udgiveren er **Media Vision Computer Technologies LTD.**, og klik på **Yes**.




Figur 3: Bekræftelsesvinduet i Windows. Installationsprogrammet er signeret af Media Vision Computer Technologies LTD.


> På nogle computere viser Windows først et blåt vindue: "Windows protected your PC". Klik på **More info**, kontrollér, at udgiveren er Media Vision Computer Technologies LTD., og klik på **Run anyway**.

Trin 3: Installationsguiden


1. Vælg installationens sprog, og klik på **OK**.
2. Installationsmappen er allerede udfyldt. Klik på **Næste**.
3. Lad **Opret ikon på skrivebordet** være markeret, og klik på **Næste**.
4. Klik på **Installer**.



Figur 4: Valg af installationens sprog.




Figur 5: Installationsmappen (til venstre) og genvejen på skrivebordet (til højre).




Figur 6: En oversigt før installationen. Klik på Installer.

Installationsprogrammet downloader nu kernekomponenterne (cirka 1,35 GB) og installerer dem. Det sker **kun én gang** og tager et par minutter, afhængigt af din internethastighed.



Figur 7: Download af kernekomponenterne (til venstre) og installationen af dem (til højre).

Klik til sidst på **Færdig**. Hvis installationsprogrammet beder dig genstarte computeren, så genstart den først. Ellers starter HandWallet PC af sig selv.



Figur 8: Installationen er færdig. Med "Start HandWallet PC" markeret starter appen, når du klikker på Færdig.

Trin 4: Første start

Mens HandWallet PC starter, viser et indlæsningsvindue forløbet og tips til brug af appen. Første start tager længere tid end de næste. Listen i hjørnet vælger sproget i dette vindue.



Figur 9: Indlæsningsvinduet ved første start, efter at dansk er valgt.


Derefter åbner HandWallet PC-vinduet. Fra nu af starter du HandWallet PC fra genvejen **HandWallet PC** på skrivebordet eller fra menuen **Start**.


Trin 5: Velkomstguiden

Første gang appen åbner, hjælper en kort guide dig med at indstille den: sprog, land og valuta.


Vælg sprog

1. På velkomstskærmen skal du klikke på sprogknappen øverst (først står der **English US**).
2. Rul ned i listen, og vælg **Dansk**. Appen skifter straks til dansk.
3. Brug pilene til at bladre i introduktionsskærmene, eller klik på **SPRING OVER** for at fortsætte.






Figur 10: Velkomstskærmen (venstre) og sproglisten (højre), hvor vi har valgt „Dansk“.




Figur 11: Efter valg af dansk: introduktionsskærmene er på dansk.

Vælg land og valuta

1. Vælg dit land under **Vælg land** (først kan der stå et andet land). Du kan rulle i listen eller søge i den.
2. Valutaen skifter sammen med landet (i Danmark: danske kroner). Du kan ændre den under **Vælg valuta**.
3. Klik på **Næste**.



Figur 12: Skærmen for land og valuta (venstre) og landelisten (højre), hvor vi har valgt „Danmark“.




Figur 13: Efter valg af Danmark: valutaen er nu danske kroner (DKK).


Trin 6: Din første handling

I HandWallet kaldes enhver pengebevægelse en **handling**: et køb, en betalt regning, en løn, et lån og så videre. Når guiden er færdig, ser du skærmen „Handlinger“, endnu tom, med en opfordring til at skrive din første handling.


1. Klik på den runde **+**-knap i hjørnet.
2. Vælg handlingens type: **Indtægt**, **Udgift** eller **Andet**.
3. Under **Hvad?** vælger du en kategori og derefter en underkategori, for eksempel Mad → Frugt og grønt.
4. Skriv beløbet. Ved en udgift vises beløbet med minus.
5. Du kan tilføje en beskrivelse, ændre datoen og vælge, hvordan der blev betalt (kontant, kreditkort osv.). Alt dette er valgfrit.
6. Klik på **Bekræft**.




Figur 14: Skærmen „Handlinger“ før den første handling (venstre). Efter et klik på + vælger du handlingens type (højre).



Figur 15: Formularen „Ny handling“ (venstre) og kategorilisten (højre), hvor vi har valgt „Mad“.



Figur 16: Underkategorierne (venstre), hvor vi har valgt „Frugt og grønt“. Efter at beløbet er skrevet (højre).



Figur 17: Den første handling er gemt. Herfra kan du skrive flere handlinger, se dit kontoudtog eller trykke på „Analyse“ for grafer og rapporter.

Opdatering til en ny version


Download det nye installationsprogram fra samme side, og kør det. Det finder den eksisterende installation og spørger, om der skal laves en ren installation. Klik på **No** for at beholde dine data: Kun programmet opdateres.

> Et klik på **Yes** sletter alle dine data og indstillinger. Installationsprogrammet beder om bekræftelse, før noget slettes.


Afinstallering af HandWallet PC

> **Tag en sikkerhedskopi af dine data, før du afinstallerer.** Afinstallationen fjerner HandWallet PC og alle dets data. Sikkerhedskopier, du har lavet i appen, gemmes i mappen **Documents** (Dokumenter) og bliver der efter afinstallationen.


1. Åbn **Settings** (Indstillinger), og vælg **Apps** og derefter **Installed apps**.
2. Skriv **HandWallet** i søgefeltet.
3. Klik på **...** ved siden af HandWallet PC, og vælg **Uninstall**. Bekræft igen med **Uninstall**.
4. Windows spørger, om ændringer på enheden skal tillades. Klik på **Yes**.
5. Ved "Er du sikker på at du vil fjerne HandWallet PC og alle tilhørende komponenter?" klikker du på **Yes**.



Figur 18: HandWallet PC i listen over apps: menuen (til venstre) og bekræftelsen (til højre).



Figur 19: Det sidste spørgsmål før afinstallationen.




Figur 20: Afinstallationen (til venstre) og meddelelsen til sidst (til højre).

Afinstallationen fjerner installationsmappen, genvejene på skrivebordet og i menuen Start samt de indstillinger, HandWallet PC har tilføjet til Windows.

Fejlfinding

Hvad der sker	Hvad du gør
Installationsprogrammet siger: "HandWallet PC kan ikke køre på denne computer."	Processoren har ikke hardwarevirtualisering, eller computeren er selv en virtuel maskine. HandWallet PC kan ikke køre på denne computer.

Hvad der sker	Hvad du gør
Installationsprogrammet siger: "Installationen er fuldført, men hardwarevirtualisering er slået fra i computerens BIOS/UEFI-indstillinger, så HandWallet PC kan endnu ikke starte."	Slå virtualiseringen til i BIOS, som forklaret under "Understøttes min computer?", og start derefter HandWallet PC.
"Windows protected your PC", når installationsprogrammet køres.	Klik på **More info** og derefter på **Run anyway** (se trin 2).
Installationsprogrammet siger: "Fejl: Kan ikke downloade systemfilen."	Kontrollér din internetforbindelse, og kør installationsprogrammet igen.
Ved første start: "Systemet kunne ikke starte."	Genstart computeren, og start HandWallet PC igen. Lige efter installationen har Windows ofte brug for en genstart for at slå virtualiseringen til.
"Systemet kunne ikke starte." også efter en genstart.	Klik på **Yes** for at sende fejlloggen til os, og skriv til os (se nedenfor).



Figur 21: Fejlmeddelelsen ved start (til venstre). Efter et klik på Yes sendes loggen til os (til højre).

Brug for hjælp?

Skriv til os på **support@handwallet.com**, og beskriv, hvad der skete. Hvis der kom en besked, så vedhæft et skærmbillede af den.