

HandWallet PC Windowsille

Lataus-, asennus- ja ensimmäisen käynnistyksen opas

Versio 7.87 · lokakuu 2026 · www.handwallet.com

Mikä on HandWallet PC Windowsille?

HandWallet on sovellus menojen ja tulojen hallintaan. PC-versio suorittaa HandWallet-sovellusta ikkunassa tietokoneellasi, samoilla näkymillä kuin puhelimessa.

Asennus on helppoa: lataa **yksi tiedosto**, suorita se ja seuraa lyhyttä ohjattua asennusta. Ohjattu toiminto lataa ja määrittää kaiken muun itse.

Tuetaanko tietokonettani?

HandWallet PC tarvitsee seuraavat asiat. Etkö ole varma? Suorita vain asennusohjelma: se tarkistaa tietokoneen itse ja kertoo tarkalleen, mitä puuttuu.

Vaatimus	Tiedot
Windows 10 tai Windows 11, 64-bittinen	Tietokone, jossa on Intel- tai AMD-suoritin. ARM-suorittimella varustettuja tietokoneita ei tueta.
Laitteistovirtualisointi	Intel VT-x tai AMD-V, käytössä BIOS/UEFI-asetuksissa (katso alta). Useimmissa viimeisen kymmenen vuoden tietokoneissa se on.
Muisti	Vähintään 4 Gt RAM-muistia, suositus 8 Gt. Sulje raskaat ohjelmat (selain, jossa on paljon välilehtiä, pelit) ennen käynnistystä.
Levytila	Vähintään 4 Gt vapaata. Tietosi kasvavat ajan myötä.
Internet-yhteys	Asennuksen aikana asennusohjelma lataa ydinosat (noin 1,35 Gt).

Mitä virtualisointi on ja miksi sitä tarvitaan?

HandWallet PC ajaa HandWallet-sovellusta **virtuaalikoneessa**: pienessä simuloidussa tietokoneessa, joka toimii tietokoneesi sisällä erillään siitä. Jotta virtuaalikone olisi nopea, suoritin tarvitsee **virtualisointi**-nimisen ominaisuuden (Intel kutsuu sitä nimellä VT-x, AMD nimellä AMD-V). Lähes jokaisessa viime vuosikymmenen tietokoneessa se on, mutta joskus se on poistettu käytöstä BIOS-asetuksissa.


Näin otat sen käyttöön: käynnistä tietokone uudelleen ja siirry BIOS/UEFI-asetuksiin (yleensä painamalla F2, F10, Del tai Esc heti käynnistyksen jälkeen). Etsi asetus ”Intel Virtualization Technology (VT-x)” tai ”SVM Mode (AMD-V)”, ota se käyttöön, tallenna ja poistu.

Asennusohjelma ottaa myös itse käyttöön Windowsin toiminnon, joka käyttää virtualisointia (**Windows Hypervisor Platform**). Jos näin käy, Windows on käynnistettävä uudelleen ennen ensimmäistä käynnistystä.


Vaihe 1: Lataa asennusohjelma

1. Avaa selaimessa **www.handwallet.com/HallitseKuluja/Windows.asp**

2. Napsauta **LATAA NYT**. Tiedosto `HandWallet_PC_Setup.exe` (noin 60 Mt) tallentuu kansioon **Downloads** (Lataukset).




Kuva 1: Lataussivu (Microsoft Edgessä). Painikkeen alla: versio, päivämäärä, tiedoston nimi ja koko.



Kuva 2: Lataus on valmis. Suorita asennusohjelma napsauttamalla ”Open file”.

Vaihe 2: Suorita asennusohjelma

1. Napsauta selaimessa **Open file** tai kaksoisnapsauta tiedostoa kansiossa **Downloads**.
2. Windows kysyy: ”Do you want to allow this app to make changes to your device?”. Tarkista, että julkaisija on **Media Vision Computer Technologies LTD.**, ja napsauta **Yes**.




Kuva 3: Windowsin vahvistusikkuna. Asennusohjelman on allekirjoittanut Media Vision Computer Technologies LTD.


> Joissakin tietokoneissa Windows näyttää ensin sinisen ikkunan: ”Windows protected your PC”. Napsauta **More info**, tarkista, että julkaisija on Media Vision Computer Technologies LTD., ja napsauta **Run anyway**.

Vaihe 3: Ohjattu asennus


1. Valitse asennuksen kieli ja napsauta **OK**.
2. Asennuskansio on jo valmiina. Napsauta **Seuraava**.
3. Jätä **Luo kuvake työpöydälle** valituksi ja napsauta **Seuraava**.
4. Napsauta **Asenna**.



Kuva 4: Asennuksen kielen valinta.




Kuva 5: Asennuskansio (vasemmalla) ja työpöydän pikakuvake (oikealla).




Kuva 6: Yhteenveto ennen asennusta. Napsauta Asenna.

Asennusohjelma lataa nyt ydinosat (noin 1,35 Gt) ja asentaa ne. Tämä tapahtuu **vain kerran** ja kestää muutaman minuutin internet-yhteyden nopeudesta riippuen.



Kuva 7: Ydinosien lataus (vasemmalla) ja niiden asennus (oikealla).


Napsauta lopuksi **Lopeta**. Jos asennusohjelma pyytää käynnistämään tietokoneen uudelleen, tee se ensin. Muuten HandWallet PC käynnistyy itsestään.



Kuva 8: Asennus on valmis. Kun "Käynnistä HandWallet PC" on valittuna, sovellus käynnistyy, kun napsautat Lopeta.

Vaihe 4: Ensimmäinen käynnistys

Kun HandWallet PC käynnistyy, latausikkuna näyttää edistymisen ja vinkkejä sovelluksen käyttöön. Ensimmäinen käynnistys kestää kauemmin kuin seuraavat. Kulmassa olevasta luettelosta valitaan tämän ikkunan kieli.



Kuva 9: Ensimmäisen käynnistyksen latausikkuna, kun suomi on valittu.


Sen jälkeen HandWallet PC -ikkuna avautuu. Tästä lähtien käynnistä HandWallet PC työpöydän pikakuvakkeesta **HandWallet PC** tai **Start**-valikosta (Käynnistä).


Vaihe 5: Tervetulo-ohjattu toiminto

Kun sovellus avautuu ensimmäisen kerran, lyhyt ohjattu toiminto auttaa sinua asetuksissa: kieli, maa ja valuutta.


Kielen valinta

1. Napsauta tervetulonäkymän yläosassa olevaa kielipainiketta (aluksi siinä lukee **English US**).
2. Selaa luetteloa ja valitse **Suomi**. Sovellus vaihtuu heti suomeksi.
3. Selaa esittelynäkymiä nuolilla tai jatka napsauttamalla **OHITA**.






Kuva 10: Tervetulonäkymä (vasemmalla) ja kieliluettelo (oikealla), josta olemme valinneet ”Suomi”.




Kuva 11: Suomen kielen valinnan jälkeen: esittelynäkymät ovat suomeksi.

Maan ja valuutan valinta

1. Valitse maasi kohdassa **Valitse maa** (aluksi siinä voi olla jokin toinen maa). Voit selata luetteloa tai hakea siitä.
2. Valuutta vaihtuu maan mukana (Suomessa: euro). Voit vaihtaa sen kohdassa **Valitse valuutta**.
3. Napsauta **Seuraava**.



Kuva 12: Maa- ja valuuttanäkymä (vasemmalla) ja maaluettelo (oikealla), josta olemme valinneet ”Suomi”.




Kuva 13: Suomen valinnan jälkeen: valuuttana on nyt euro (EUR).


Vaihe 6: Ensimmäinen toimintosi

HandWalletissa jokaista rahaliikettä kutsutaan **toiminnoksi**: ostos, maksettu lasku, palkka, laina ja niin edelleen. Ohjatun toiminnon lopuksi näet ”Toiminnot”-näkymän, joka on vielä tyhjä ja kehottaa kirjoittamaan ensimmäisen toimintosi.


1. Napsauta kulmassa olevaa pyöreää **+**-painiketta.
2. Valitse toiminnon tyyppi: **Tulot**, **Kulut** tai **Muu**.
3. Valitse kohdassa **Mitä ?** luokka ja sitten aliluokka, esimerkiksi Ruoka → Hedelmät & Vihannekset.
4. Kirjoita summa. Kulun summa näytetään miinusmerkkisenä.
5. Voit lisätä kuvauksen, muuttaa päivämäärää ja valita maksutavan (käteinen, luottokortti jne.). Kaikki nämä ovat valinnaisia.
6. Napsauta **Vahvista**.




Kuva 14: ”Toiminnot”-näkymä ennen ensimmäistä toimintoa (vasemmalla). Kun napsautat +, valitse toiminnon tyyppi (oikealla).



Kuva 15: ”Uusi toiminto” -lomake (vasemmalla) ja luokkaluettelo (oikealla), josta valitsimme ”Ruoka”.



Kuva 16: Aliluokat (vasemmalla), joista valitsimme ”Hedelmät & Vihannekset”. Summan kirjoittamisen jälkeen (oikealla).



Kuva 17: Ensimmäinen toiminto on tallennettu. Tästä voit kirjoittaa lisää toimintoja, katsoa tiliotettasi tai painaa ”Analysoi” nähdäksesi kaaviot ja raportit.

Päivittäminen uuteen versioon


Lataa uusi asennusohjelma samalta sivulta ja suorita se. Se löytää nykyisen asennuksen ja kysyy, tehdäänkö puhdas asennus. Säilytä tietosi napsauttamalla **No**: vain ohjelma päivitetään.

> Napsautus **Yes** poistaa kaikki tietosi ja asetuksesi. Asennusohjelma pyytää vahvistuksen ennen kuin poistaa mitään.


HandWallet PC:n asennuksen poistaminen

> **Varmuuskopioi tietosi ennen asennuksen poistamista.** Poisto poistaa HandWallet PC:n ja kaikki sen tiedot. Sovelluksessa tehdyt varmuuskopiot tallentuvat kansioon **Documents** (Tiedostot) ja säilyvät siellä poiston jälkeen.


1. Avaa **Settings** (Asetukset) ja valitse **Apps** ja sitten **Installed apps**.
2. Kirjoita hakukenttään **HandWallet**.
3. Napsauta HandWallet PC:n vieressä **...** ja valitse **Uninstall**. Vahvista uudelleen valitsemalla **Uninstall**.
4. Windows kysyy, sallitaanko laitteeseen tehtävät muutokset. Napsauta **Yes**.
5. Kysymykseen ”Poistetaanko HandWallet PC ja kaikki sen osat?” napsauta **Yes**.



Kuva 18: HandWallet PC sovellusluettelossa: valikko (vasemmalla) ja vahvistus (oikealla).



Kuva 19: Viimeinen kysymys ennen poistoa.




Kuva 20: Poisto käynnissä (vasemmalla) ja ilmoitus lopussa (oikealla).

Poisto poistaa asennuskansion, pikakuvakkeet työpöydältä ja Start-valikosta sekä asetukset, jotka HandWallet PC lisäsi Windowsiin.

Vianmääritys

Mitä tapahtuu	Mitä tehdä
Asennusohjelma ilmoittaa: ”HandWallet PC ei voi toimia tässä tietokoneessa.”	Suorittimessa ei ole laitteistovirtualisointia, tai tietokone on itse virtuaalikone. HandWallet PC ei voi toimia tällä tietokoneella.

Mitä tapahtuu	Mitä tehdä
Asennusohjelma ilmoittaa: ”Asennus on valmis, mutta laitteistovirtualisointi on poistettu käytöstä tämän tietokoneen BIOS/UEFI-asetuksissa, joten HandWallet PC ei voi vielä käynnistyä.”	Ota virtualisointi käyttöön BIOSissa kohdassa ”Tuetaanko tietokonettani?” kuvatulla tavalla ja käynnistä sitten HandWallet PC.
”Windows protected your PC” asennusohjelmaa suoritettaessa.	Napsauta **More info** ja sitten **Run anyway** (katso vaihe 2).
Asennusohjelma ilmoittaa: ”Virhe: Järjestelmätiedostoa ei voi ladata.”	Tarkista internet-yhteys ja suorita asennusohjelma uudelleen.
Ensimmäisellä käynnistyskerralla: ”Järjestelmän käynnistys epäonnistui.”	Käynnistä tietokone uudelleen ja käynnistä HandWallet PC uudelleen. Heti asennuksen jälkeen Windows tarvitsee usein uudelleenkäynnistyksen virtualisoinnin käyttöön ottamiseksi.
”Järjestelmän käynnistys epäonnistui.” myös uudelleenkäynnistyksen jälkeen.	Lähetä meille virheloki napsauttamalla **Yes** ja kirjoita meille (katso alta).



Kuva 21: Käynnistyksen virheilmoitus (vasemmalla). Kun napsautat Yes, loki lähetetään meille (oikealla).

Tarvitsetko apua?

Kirjoita meille osoitteeseen **support@handwallet.com** ja kerro, mitä tapahtui. Jos näkyviin tuli viesti, liitä mukaan kuvakaappaus siitä.