

# HandWallet PC pour Windows

Guide de téléchargement, d'installation et de premier lancement

Version 7.87 · octobre 2026 · www.handwallet.com

## Qu'est-ce que HandWallet PC pour Windows ?

HandWallet est une application de gestion des dépenses et des revenus. La version PC exécute l'application HandWallet dans une fenêtre de votre ordinateur, avec les mêmes écrans que sur le téléphone.

L'installation est simple : téléchargez **un seul fichier**, exécutez-le et suivez un court assistant d'installation. L'assistant télécharge et configure tout le reste lui-même.

## Mon ordinateur est-il pris en charge ?

HandWallet PC a besoin des éléments suivants. Vous n'êtes pas sûr ? Lancez simplement le programme d'installation : il vérifie l'ordinateur lui-même et, s'il manque quelque chose, il vous dit exactement quoi.

| Configuration requise | Détails |
|---|---|
| **Windows 10 ou Windows 11, 64 bits** | Un ordinateur avec un processeur Intel ou AMD. Les ordinateurs équipés d'un processeur ARM ne sont pas pris en charge. |
| **Virtualisation matérielle** | Intel VT-x ou AMD-V, activée dans les paramètres du BIOS/UEFI (voir ci-dessous). La plupart des ordinateurs des dix dernières années en disposent. |
| **Mémoire** | Au moins 4 Go de RAM, 8 Go recommandés. Fermez les programmes lourds (un navigateur avec de nombreux onglets, des jeux) avant de démarrer. |
| **Espace disque** | Au moins 4 Go libres. Vos données augmentent avec le temps. |
| **Une connexion Internet** | Pendant l'installation, le programme d'installation télécharge les composants principaux (environ 1,35 Go). |

### Qu'est-ce que la virtualisation et pourquoi est-elle nécessaire ?

HandWallet PC exécute l'application HandWallet dans une **machine virtuelle** : un petit ordinateur simulé qui fonctionne à l'intérieur du vôtre, isolé de lui. Pour que la machine virtuelle soit rapide, le processeur a besoin d'une fonction appelée **virtualisation** (VT-x chez Intel, AMD-V chez AMD). Presque tous les ordinateurs de ces dix dernières années la prennent en charge, mais elle est parfois désactivée dans le BIOS.

**Comment l'activer :** redémarrez l'ordinateur et ouvrez la configuration BIOS/UEFI (généralement avec F2, F10, Suppr ou Échap juste après la mise sous tension). Cherchez l'option « Intel Virtualization Technology (VT-x) » ou « SVM Mode (AMD-V) », activez-la, puis enregistrez et quittez.

Le programme d'installation active aussi lui-même la fonctionnalité de Windows qui utilise la virtualisation (**Windows Hypervisor Platform**). Dans ce cas, Windows doit redémarrer avant le premier lancement.

## Étape 1 : télécharger le programme d'installation

1. Dans votre navigateur, ouvrez **www.handwallet.com/argent/Windows.asp**
2. Cliquez sur **TÉLÉCHARGER MAINTENANT**. Le fichier `HandWallet_PC_Setup.exe` (environ 60 Mo) est enregistré dans votre dossier **Downloads** (Téléchargements).





*Figure 1: La page de téléchargement (dans Microsoft Edge). Sous le bouton : la version, la date, le nom et la taille du fichier.*





*Figure 2: Le téléchargement est terminé. Cliquez sur « Open file » pour lancer le programme d'installation.*

## Étape 2 : lancer le programme d'installation

1. Cliquez sur **Open file** dans le navigateur, ou double-cliquez sur le fichier dans le dossier **Downloads**.
2. Windows demande : « Do you want to allow this app to make changes to your device? ». Vérifiez que l'éditeur est **Media Vision Computer Technologies LTD.** et cliquez sur **Yes**.





*Figure 3: La fenêtre de confirmation de Windows. Le programme d'installation est signé par Media Vision Computer Technologies LTD.*

> Sur certains ordinateurs, Windows affiche d'abord une fenêtre bleue : « Windows protected your PC ». Cliquez sur **More info**, vérifiez que l'éditeur est Media Vision Computer Technologies LTD., puis cliquez sur **Run anyway**.

## Étape 3 : l'assistant d'installation

1. Choisissez la langue de l'installation et cliquez sur **OK**.
2. Le dossier d'installation est déjà rempli. Cliquez sur **Suivant**.
3. Laissez **Créer une icône sur le Bureau** coché et cliquez sur **Suivant**.
4. Cliquez sur **Installer**.





*Figure 4: Le choix de la langue de l'installation.*





*Figure 5: Le dossier d'installation (à gauche) et le raccourci sur le Bureau (à droite).*





*Figure 6: Un résumé avant l'installation. Cliquez sur Installer.*

Le programme d'installation télécharge maintenant les composants principaux (environ 1,35 Go) et les installe. Cela n'arrive **qu'une seule fois** et prend quelques minutes, selon la vitesse de votre connexion.





*Figure 7: Le téléchargement des composants principaux (à gauche) et leur installation (à droite).*

À la fin, cliquez sur **Terminer**. Si le programme d'installation demande de redémarrer l'ordinateur, redémarrez-le d'abord. Sinon, HandWallet PC démarre tout seul.





*Figure 8: L'installation est terminée. Avec « Exécuter HandWallet PC » coché, l'application démarre quand vous cliquez sur Terminer.*

## Étape 4 : le premier lancement

Pendant le démarrage de HandWallet PC, une fenêtre de chargement affiche la progression et des conseils d'utilisation. Le premier lancement est plus long que les suivants. La liste dans le coin choisit la langue de cette fenêtre.




*Figure 9: La fenêtre de chargement du premier lancement, après avoir choisi le français.*

Ensuite, la fenêtre de HandWallet PC s'ouvre. Désormais, lancez HandWallet PC avec le raccourci **HandWallet PC** sur le Bureau ou depuis le menu **Start** (Démarrer).

## Étape 5 : l'assistant de bienvenue

À la première ouverture de l'application, un court assistant vous aide à la configurer : langue, pays et devise.

### Choisir la langue

1. Sur l'écran de bienvenue, cliquez sur le bouton de langue en haut (au début, il indique **English US**).
2. Faites défiler la liste et choisissez **Français**. L'application passe immédiatement en français.
3. Parcourez les écrans d'introduction avec les flèches, ou cliquez sur **PASSER** pour continuer.





*Figure 10: L'écran de bienvenue (à gauche) et la liste des langues (à droite), où nous avons choisi « Français ».*





*Figure 11: Après avoir choisi le français : les écrans d'introduction en français.*

## Choisir le pays et la devise

1. Sous **Choisissez un pays**, choisissez votre pays (un autre pays peut y figurer au départ). Vous pouvez faire défiler la liste ou y chercher.
2. La devise change avec le pays (en France : l'euro). Vous pouvez la modifier sous **Choisir une devise**.
3. Cliquez sur **Suivant**.





*Figure 12: L'écran du pays et de la devise (à gauche) et la liste des pays (à droite), où nous avons choisi « France ».*





*Figure 13: Après avoir choisi la France : la devise est maintenant l'euro.*

## Étape 6 : votre première action

Dans HandWallet, chaque mouvement d'argent s'appelle une **action** : un achat, le paiement d'une facture, un salaire, un prêt, etc. À la fin de l'assistant, l'écran « Actions » s'affiche, encore vide, avec une invitation à écrire votre première action.

1. Cliquez sur le bouton rond **+** dans le coin.
2. Choisissez le type d'action : **Revenus**, **Dépenses** ou **Autre**.
3. Sous **Quoi ?**, choisissez une catégorie puis une sous-catégorie, par exemple Alimentation → Fruits et légumes.
4. Tapez le montant. Pour une dépense, le montant s'affiche avec un signe moins.

5. Vous pouvez ajouter une description, changer la date et indiquer le mode de paiement (espèces, carte de crédit, etc.). Tout cela est facultatif.
6. Cliquez sur **Confirmer**.





*Figure 14: L'écran « Actions » avant la première action (à gauche). Après un clic sur +, choisissez le type d'action (à droite).*





*Figure 15: Le formulaire « Nouvelle Action » (à gauche) et la liste des catégories (à droite), où nous avons choisi « Alimentation ».*




*Figure 16: Les sous-catégories (à gauche), où nous avons choisi « Fruits et légumes ». Après la saisie du montant (à droite).*





*Figure 17: La première action est enregistrée. Vous pouvez maintenant écrire d'autres actions, consulter votre relevé de compte, ou appuyer sur « Analyse » pour voir les diagrammes et rapports.*

**Clavier :** dans HandWallet PC, vous tapez avec le clavier de l'ordinateur. Changer de langue sur l'ordinateur (par exemple Windows+Espace) change aussi la langue de saisie dans l'application.

## Mettre à jour vers une nouvelle version

Téléchargez le nouveau programme d'installation depuis la même page et lancez-le. Il détecte l'installation existante et demande s'il faut effectuer une installation propre. Pour conserver vos données, cliquez sur **No** : seul le logiciel est mis à jour.

Cliquer sur **Yes** supprime toutes vos données et tous vos réglages. Le programme d'installation demande une confirmation avant de supprimer quoi que ce soit.

## Désinstaller HandWallet PC

**Avant de désinstaller, sauvegardez vos données.** La désinstallation supprime HandWallet PC et toutes ses données. Les sauvegardes faites depuis l'application sont enregistrées dans le dossier **Documents** et y restent après la désinstallation.

1. Ouvrez **Settings** (Paramètres), puis choisissez **Apps** et **Installed apps**.
2. Dans la zone de recherche, tapez **HandWallet**.

3. Cliquez sur **...** à côté de HandWallet PC et choisissez **Uninstall**. Confirmez à nouveau avec **Uninstall**.
4. Windows demande s'il faut autoriser les modifications sur l'appareil. Cliquez sur **Yes**.
5. À la question « Voulez-vous vraiment désinstaller complètement HandWallet PC ainsi que tous ses composants ? », cliquez sur **Yes**.





*Figure 18: HandWallet PC dans la liste des applications : le menu (à gauche) et la confirmation (à droite).*





*Figure 19: La dernière question avant la désinstallation.*





*Figure 20: La désinstallation (à gauche) et le message à la fin (à droite).*

La désinstallation supprime le dossier d'installation, les raccourcis sur le Bureau et dans le menu Start, ainsi que les réglages que HandWallet PC a ajoutés à Windows.

## Dépannage

| Ce qui se passe | Que faire |
|---|---|
| Le programme d'installation indique : « HandWallet PC ne peut pas fonctionner sur cet ordinateur. » | Le processeur n'a pas de virtualisation matérielle, ou l'ordinateur est lui-même une machine virtuelle. HandWallet PC ne peut pas fonctionner sur cet ordinateur. |
| Le programme d'installation indique : « L'installation est terminée, mais la virtualisation matérielle est désactivée dans les paramètres BIOS/UEFI de cet ordinateur ; HandWallet PC ne peut donc pas encore démarrer. » | Activez la virtualisation dans le BIOS, comme expliqué dans « Mon ordinateur est-il pris en charge ? », puis lancez HandWallet PC. |
| « Windows protected your PC » au lancement du programme d'installation. | Cliquez sur **More info**, puis sur **Run anyway** (voir l'étape 2). |
| Le programme d'installation indique : « Erreur : Impossible de télécharger le fichier système. » | Vérifiez votre connexion Internet et relancez le programme d'installation. |
| Au premier lancement : « Le système n'a pas pu démarrer. » | Redémarrez l'ordinateur et relancez HandWallet PC. Juste après l'installation, Windows a souvent besoin d'un redémarrage pour activer la virtualisation. |
| « Le système n'a pas pu démarrer. », même après un redémarrage. | Cliquez sur **Yes** pour nous envoyer le journal des erreurs, et écrivez-nous (voir ci-dessous). |





*Figure 21: Le message d'erreur au démarrage (à gauche). Après avoir cliqué sur Yes, le journal nous est envoyé (à droite).*

## Besoin d'aide ?

Écrivez-nous à **support@handwallet.com** en décrivant ce qui s'est passé. Si un message est apparu, joignez-en une capture d'écran.