HandWallet PC ל-Windows

מדריך הורדה, התקנה והפעלה ראשונה

גרסה 7.87 · אוקטובר 2026 · www.handwallet.com

מה זה HandWallet PC ל-Windows?

HandWallet היא אפליקציה לניהול הוצאות והכנסות. גרסת ה-PC מריצה את אפליקציית HandWallet בחלון במחשב שלך, עם אותם מסכים כמו בטלפון.

ההתקנה פשוטה: מורידים **קובץ אחד**, מריצים אותו ועוברים אשף התקנה קצר. האשף מוריד ומגדיר את כל השאר בעצמו.

האם המחשב שלי נתמך?

HandWallet PC צריך את הדברים הבאים. לא בטוחים? פשוט הריצו את קובץ ההתקנה: הוא בודק את המחשב בעצמו, ואם משהו חסר הוא אומר בדיוק מה.

דרישה	פרטים
Windows 10 או Windows 11, 64 ביט	מחשב עם מעבד Intel או AMD. מחשבים עם מעבד ARM אינם נתמכים.
וירטואליזציה בחומרה	Intel VT-x או AMD-V, מופעלת בהגדרות ה-BIOS/UEFI (ראו בהמשך). רוב המחשבים מהעשור האחרון תומכים בה.
זיכרון	לפחות 4 GB RAM, מומלץ 8 GB. סגרו תוכנות כבדות (דפדפן עם הרבה לשוניות, משחקים) לפני ההפעלה.
מקום בדיסק	לפחות 4 GB פנויים. הנתונים שלכם גדלים עם הזמן.
חיבור לאינטרנט	במהלך ההתקנה, קובץ ההתקנה מוריד את רכיבי הליבה (כ-1.35 GB).

מה זו וירטואליזציה ולמה צריך אותה?


HandWallet PC מריץ את אפליקציית HandWallet בתוך **מחשב וירטואלי**: מחשב קטן ומדומה שפועל בתוך המחשב שלך, מבודד ממנו. כדי שהמחשב המדומה יעבוד מהר, המעבד צריך תכונה שנקראת **וירטואליזציה** (אצל Intel קוראים לה VT-x, ואצל AMD קוראים לה AMD-V). כמעט כל מחשב מהעשור האחרון תומך בה, אבל לפעמים היא כבויה בהגדרות ה-BIOS.

איך מפעילים אותה: מפעילים מחדש את המחשב ונכנסים להגדרות ה-BIOS/UEFI (בדרך כלל בלחיצה על F2, F10, Del או Esc מיד עם ההדלקה). מחפשים את האפשרות "Intel Virtualization Technology (VT-x)" או "SVM Mode (AMD-V)", מפעילים אותה, שומרים ויוצאים.


קובץ ההתקנה גם מפעיל בעצמו את רכיב Windows שמשתמש בווירטואליזציה (**Windows Hypervisor Platform**). אם הוא עושה זאת, צריך להפעיל מחדש את Windows לפני ההפעלה הראשונה.

שלב 1: הורדת קובץ ההתקנה

1. בדפדפן, פתחו את **www.handwallet.com/hebrew/Windows.asp**
2. לחצו על **הורד עכשיו**. הקובץ `HandWallet_PC_Setup.exe` (כ-60 MB) נשמר בתיקייה **Downloads** (הורדות).



איור 1: דף ההורדה (ב-Microsoft Edge). מתחת לכפתור: הגרסה, התאריך, שם הקובץ והגודל.




איור 2: ההורדה הסתיימה. לחצו על "Open file" כדי להריץ את קובץ ההתקנה.

שלב 2: הרצת קובץ ההתקנה

1. לחצו על **Open file** בדפדפן, או לחצו פעמיים על הקובץ בתיקייה **Downloads**.

2. Windows שואל: "Do you want to allow this app to make changes to your device?". בדקו שהמפרסם הוא **Media Vision Computer Technologies LTD.** ולחצו **Yes**.




איור 3: חלון האישור של Windows. קובץ ההתקנה חתום על ידי Media Vision Computer Technologies LTD.


במחשבים מסוימים Windows מציג קודם חלון כחול: "Windows protected your PC". לחצו **More info**, בדקו שהמפרסם הוא Media Vision Computer Technologies LTD., ולחצו **Run anyway**.

שלב 3: אשף ההתקנה


1. בחרו את שפת ההתקנה (**עברית**) ולחצו **OK**.
2. תיקיית ההתקנה כבר ממולאת. לחצו **הבא**.
3. השאירו את **צור קיצור דרך על שולחן העבודה** מסומן ולחצו **הבא**.
4. לחצו **התקן**.



איור 4: בחירת שפת ההתקנה.




איור 5: תיקיית ההתקנה (מימין) וקיצור הדרך בשולחן העבודה (משמאל).




איור 6: סיכום לפני ההתקנה. לחצו התקן.

עכשיו קובץ ההתקנה מוריד את רכיבי הליבה (כ-1.35 GB) ומתקין אותם. זה קורה **פעם אחת בלבד** ולוקח כמה דקות, לפי מהירות האינטרנט.



איור 7: הורדת רכיבי הליבה (מימין) והתקנתם (משמאל).


בסוף לחצו **סיים**. אם קובץ ההתקנה מבקש להפעיל מחדש את המחשב, הפעילו אותו מחדש קודם. אחרת HandWallet PC נפתח מעצמו.



איור 8: ההתקנה הסתיימה. כש"הפעל HandWallet PC" מסומן, האפליקציה נפתחת בלחיצה על סיים.

שלב 4: ההפעלה הראשונה

בזמן ש-HandWallet PC עולה, חלון טעינה מציג את ההתקדמות וטיפים לשימוש באפליקציה. ההפעלה הראשונה ארוכה מהבאות. הרשימה בפינה בוחרת את שפת החלון הזה.



איור 9: חלון הטעינה של ההפעלה הראשונה, אחרי שבחרנו בו עברית.


אחר כך נפתח חלון HandWallet PC. מעכשיו מפעילים את HandWallet PC מקיצור הדרך **HandWallet PC** בשולחן העבודה או מתפריט **Start**.

שלב 5: אשף הכניסה


בפעם הראשונה שהאפליקציה נפתחת, אשף קצר עוזר להגדיר אותה: שפה, מדינה ומטבע.

בחירת שפה

1. במסך הפתיחה לחצו על כפתור השפה בפינה העליונה (בהתחלה כתוב בו **English US**).
2. גללו ברשימה ובחרו **עברית**. האפליקציה עוברת לעברית מיד.
3. אפשר לדפדף בחצים בין מסכי ההיכרות, או ללחוץ **דלג** כדי להמשיך.




איור 10: מסך הפתיחה (מימין) ורשימת השפות (משמאל), שבה בחרנו "עברית".




איור 11: אחרי בחירת עברית: מסכי ההיכרות בעברית. "דלג" בתחתית המסך ממשיך לשלב הבא.

בחירת מדינה ומטבע

1. לחצו על **בחר מדינה** ובחרו את המדינה שלכם. ישראל מופיעה בראש הרשימה, ואפשר גם לחפש.
2. המטבע נבחר אוטומטית לפי המדינה (בישראל: שקל). אפשר לשנות אותו ב**בחר מטבע**.
3. לחצו **הבא**.



איור 12: מסך המדינה והמטבע (מימין) ורשימת המדינות (משמאל), שבה בחרנו "ישראל".




איור 13: אחרי בחירת ישראל: המטבע התעדכן לשקל.


שלב 6: האירוע הראשון

ב-HandWallet, כל תנועה כספית נקראת **אירוע**: קנייה, תשלום חשבון, משכורת, הלוואה וכדומה. בסוף האשף מופיע מסך האירועים, שעדיין ריק, עם הזמנה לרשום את האירוע הראשון.


1. לחצו על הכפתור העגול **+** בפינה.
2. בחרו את סוג האירוע: **הוצאות**, **הכנסות** או **אחר**.
3. ב**מה** בחרו קטגוריה ואחר כך תת-קטגוריה, למשל אוכל ← פירות וירקות.
4. הקלידו את הסכום. בהוצאה הסכום מופיע עם סימן מינוס.
5. אפשר להוסיף תיאור, לשנות את התאריך ולבחור איך שולם (מזומן, אשראי וכו'). כל אלה רשות.
6. לחצו **אישור**.




איור 14: מסך האירועים לפני האירוע הראשון (מימין). אחרי לחיצה על + בוחרים את סוג האירוע (משמאל).



איור 15: טופס אירוע חדש (מימין) ורשימת הקטגוריות (משמאל), שבה בחרנו "אוכל".



איור 16: תת-קטגוריות (מימין), שבהן בחרנו "פירות וירקות". אחרי הקלדת הסכום (משמאל).



איור 17: האירוע הראשון נשמר. מכאן אפשר להמשיך לרשום אירועים, לצפות בדף החשבון, או לעבור לאבחון ולראות גרפים ודוחות.

מקלדת: ב-HandWallet PC מקלידים במקלדת של המחשב. החלפת שפה ב-Windows (למשל Alt+Shift או Windows+רווח) מחליפה גם את שפת ההקלדה בתוך האפליקציה.

עדכון לגרסה חדשה


הורידו את קובץ ההתקנה החדש מאותו דף והריצו אותו. קובץ ההתקנה מזהה את ההתקנה הקיימת ושואל אם לבצע התקנה נקייה. כדי לשמור את הנתונים, לחצו **לא**: רק התוכנה מתעדכנת.

לחיצה על **כן** מוחקת את כל הנתונים וההגדרות. קובץ ההתקנה מבקש אישור נוסף לפני שהוא מוחק משהו.


הסרת HandWallet PC

לפני ההסרה, גבו את הנתונים. ההסרה מוחקת את HandWallet PC ואת כל הנתונים שבו. גיבויים שיצרתם מתוך האפליקציה נשמרים בתיקייה **המסמכים** ונשארים גם אחרי ההסרה.


1. פתחו את **Settings** (הגדרות), ובחרו **Apps** ואז **Installed apps**.
2. בחיפוש הקלידו **HandWallet**.
3. לחצו על **...** שליד HandWallet PC, ובחרו **Uninstall**. אשרו שוב ב-**Uninstall**.
4. Windows שואל אם לאפשר שינויים במחשב. לחצו **Yes**.
5. לשאלה "האם אתה בטוח שברצונך להסיר לחלוטין את HandWallet PC ואת כל מרכיביו הנלווים?" לחצו **Yes**.



איור 18: HandWallet PC ברשימת היישומים: התפריט (מימין) ואישור ההסרה (משמאל).



איור 19: השאלה האחרונה לפני ההסרה.




איור 20: ההסרה בתהליך (מימין), וההודעה בסיום (משמאל).

ההסרה מוחקת את תיקיית ההתקנה, את קיצורי הדרך בשולחן העבודה ובתפריט Start, ואת ההגדרות ש-HandWallet PC הוסיף ל-Windows.

פתרון בעיות

מה קורה	מה עושים
קובץ ההתקנה אומר ש-HandWallet PC לא יכול לרוץ על המחשב הזה, כי המעבד לא תומך בכך.	למעבד אין וירטואליזציה בחומרה, או שהמחשב עצמו הוא מחשב וירטואלי. HandWallet PC לא יכול לרוץ על המחשב הזה.
קובץ ההתקנה אומר שהווירטואליזציה כבויה בהגדרות ה-BIOS/UEFI.	הפעילו את הווירטואליזציה ב-BIOS, כמו שמוסבר ב"האם המחשב שלי נתמך?", ואז הפעילו את HandWallet PC.

מה קורה	מה עושים
"Windows protected your PC" בהרצת קובץ ההתקנה.	לחצו **More info** ואז **Run anyway** (ראו שלב 2).
קובץ ההתקנה אומר שאי אפשר להוריד את קובץ המערכת.	בדקו את החיבור לאינטרנט והריצו שוב את קובץ ההתקנה.
בהפעלה הראשונה: "המערכת לא הצליחה לעלות".	הפעילו מחדש את המחשב והפעילו שוב את HandWallet PC. מיד אחרי ההתקנה, Windows צריך לעתים קרובות הפעלה מחדש כדי להפעיל את הווירטואליזציה.
"המערכת לא הצליחה לעלות" גם אחרי הפעלה מחדש.	לחצו **Yes** כדי לשלוח לנו את יומן השגיאות, וכתבו לנו (ראו בהמשך).



איור 21: הודעת השגיאה (מימין). אחרי לחיצה על Yes, היומן נשלח אלינו (משמאל).

צריכים עזרה?

כתבו לנו ל-**support@handwallet.com** ותארו מה קרה. אם הופיעה הודעה, צרפו צילום מסך שלה.