HandWallet PC Windowsra

Útmutató a letöltéshez, a telepítéshez és az első indításhoz

Verzió: 7.87 · 2026. október · www.handwallet.com

Mi a HandWallet PC Windowsra?

A HandWallet egy alkalmazás a kiadások és bevételek kezelésére. A PC-verzió a HandWallet alkalmazást egy ablakban futtatja a számítógépen, ugyanazokkal a képernyőkkel, mint a telefonon.

A telepítés egyszerű: töltsön le **egyetlen fájlt**, futtassa, és kövesse a rövid telepítővarázslót. A varázsló minden mást maga tölt le és állít be.

Támogatott a számítógépem?

A HandWallet PC-nek a következőkre van szüksége. Nem biztos benne? Egyszerűen futtassa a telepítőt: maga ellenőrzi a számítógépet, és pontosan megmondja, mi hiányzik.

Követelmény	Részletek
Windows 10 vagy Windows 11, 64 bites	Intel vagy AMD processzoros számítógép. Az ARM processzoros számítógépek nem támogatottak.
Hardveres virtualizáció	Intel VT-x vagy AMD-V, bekapcsolva a BIOS/UEFI beállításaiban (lásd lent). Az elmúlt tíz év legtöbb számítógépében megvan.
Memória	Legalább 4 GB RAM, ajánlott 8 GB. Indítás előtt zárja be a nagy programokat (sok lappal nyitott böngésző, játékok).
Lemezterület	Legalább 4 GB szabad hely. Az adatai idővel gyarapodnak.
Internetkapcsolat	A telepítés során a telepítő letölti a fő összetevőket (kb. 1,35 GB).

Mi a virtualizáció, és miért van rá szükség?

A HandWallet PC a HandWallet alkalmazást egy **virtuális gépben** futtatja: ez egy kis szimulált számítógép, amely az Ön számítógépén belül, attól elkülönítve fut. Ahhoz, hogy a virtuális gép gyors legyen, a processzornak szüksége van a **virtualizáció** nevű funkcióra (az Intel VT-x-nek, az AMD AMD-V-nek nevezi). Szinte minden az elmúlt évtizedből származó számítógép rendelkezik vele, de néha ki van kapcsolva a BIOS beállításaiban.


Bekapcsolása: indítsa újra a számítógépet, és lépjen be a BIOS/UEFI beállításaiba (általában az F2, F10, Del vagy Esc billentyűvel közvetlenül bekapcsolás után). Keresse meg az „Intel Virtualization Technology (VT-x)” vagy az „SVM Mode (AMD-V)” beállítást, kapcsolja be, majd mentsen és lépjen ki.

A telepítő magától bekapcsolja a Windows azon funkcióját is, amely a virtualizációt használja (**Windows Hypervisor Platform**). Ha ezt megteszi, a Windowst az első indítás előtt újra kell indítani.


1. lépés: A telepítő letöltése

1. Nyissa meg a böngészőben: **www.handwallet.com/Hungarian/Windows.asp**

2. Kattintson a **LETÖLTÉS MOST** gombra. A `HandWallet_PC_Setup.exe` fájl (kb. 60 MB) a **Downloads** (Letöltések) mappába kerül.




Ábra 1: A letöltési oldal (Microsoft Edge-ben). A gomb alatt: a verzió, a dátum, a fájl neve és mérete.



Ábra 2: A letöltés befejeződött. A telepítő futtatásához kattintson az „Open file” gombra.

2. lépés: A telepítő futtatása

1. Kattintson a böngészőben az **Open file** gombra, vagy kattintson duplán a fájlra a **Downloads** mappában.
2. A Windows megkérdezi: „Do you want to allow this app to make changes to your device?”. Ellenőrizze, hogy a kiadó **Media Vision Computer Technologies LTD.**, és kattintson a **Yes** gombra.




Ábra 3: A Windows megerősítő ablaka. A telepítőt a Media Vision Computer Technologies LTD. írta alá.


> Egyes számítógépeken a Windows először egy kék ablakot mutat: „Windows protected your PC”. Kattintson a **More info** gombra, ellenőrizze, hogy a kiadó Media Vision Computer Technologies LTD., majd kattintson a **Run anyway** gombra.

3. lépés: A telepítővarázsló


1. Válassza ki a telepítés nyelvét, és kattintson az **OK** gombra.
2. A telepítési mappa már ki van töltve. Kattintson a **Tovább** gombra.
3. Hagyja bejelölve: **Asztali parancsikon létrehozása**, és kattintson a **Tovább** gombra.
4. Kattintson a **Telepítés** gombra.



Ábra 4: A telepítés nyelvének kiválasztása.




Ábra 5: A telepítési mappa (balra) és az asztali parancsikon (jobbra).




Ábra 6: Összegzés a telepítés előtt. Kattintson a Telepítés gombra.

A telepítő most letölti a fő összetevőket (kb. 1,35 GB) és telepíti őket. Ez **csak egyszer** történik meg, és az internet sebességétől függően néhány percig tart.



Ábra 7: A fő összetevők letöltése (balra) és telepítése (jobbra).


A végén kattintson a **Befejezés** gombra. Ha a telepítő a számítógép újraindítását kéri, előbb indítsa újra. Ellenkező esetben a HandWallet PC magától elindul.



Ábra 8: A telepítés befejeződött. Ha „Indítás HandWallet PC” be van jelölve, az alkalmazás a Befejezés gombra kattintva elindul.

4. lépés: Az első indítás

Amíg a HandWallet PC elindul, egy betöltőablak mutatja a folyamatot és tippeket az alkalmazás használatához. Az első indítás tovább tart, mint a következők. A sarokban lévő lista ennek az ablaknak a nyelvét választja ki.



Ábra 9: Az első indítás betöltőablaka, miután a magyar nyelvet kiválasztottuk.


Ezután megnyílik a HandWallet PC ablaka. Mostantól a HandWallet PC-t az asztalon lévő **HandWallet PC** parancsikonnal vagy a **Start** menüből indítsa.

5. lépés: Az üdvözlő varázsló


Az alkalmazás első megnyitásakor egy rövid varázsló segít a beállításban: nyelv, ország és pénznem.

A nyelv kiválasztása

1. Az üdvözlőképernyőn kattintson a felül lévő nyelvi gombra (kezdetben ez áll rajta: **English US**).
2. Görgessen a listában, és válassza a **Magyar** lehetőséget. Az alkalmazás azonnal magyarra vált.
3. A nyilakkal lapozhat a bemutató képernyők között, vagy kattintson a **KIHAGYÁS** gombra a folytatáshoz.




Ábra 10: Az üdvözlőképernyő (balra) és a nyelvek listája (jobbra), ahol a „Magyar” lehetőséget választottuk.




Ábra 11: A magyar nyelv kiválasztása után: a bemutató képernyők magyarul jelennek meg.

Az ország és a pénznem kiválasztása

1. Az **Ország kiválasztása** mezőben válassza ki az országát (kezdetben más ország is állhat ott). A listában görgethet vagy kereshet.
2. A pénznem az országgal együtt változik (Magyarországon: forint). Az **Árfolyam kiválasztása** mezőben módosíthatja.
3. Kattintson a **Következő** gombra.



Ábra 12: Az ország és a pénznem képernyője (balra) és az országok listája (jobbra), ahol a „Magyarország” lehetőséget választottuk.




Ábra 13: Magyarország kiválasztása után: a pénznem most a magyar forint (HUF).

6. lépés: Az első tevékenysége


A HandWalletben minden pénzmozgást **tevékenységnek** nevezünk: egy vásárlás, egy kifizetett számla, a fizetés, egy hitel és így tovább. A varázsló végén megjelenik a „Tevékenységek” képernyő, még üresen, és felkéri, hogy írja be az első tevékenységét.

1. Kattintson a sarokban lévő kerek **+** gombra.
2. Válassza ki a tevékenység típusát: **Jövedelem**, **Kiadás** vagy **Más**.
3. A **Mit ?** mezőben válasszon kategóriát, majd alkategóriát, például Étel → Gyümölcsök & Zöldségek.
4. Írja be az összeget. Kiadásnál az összeg mínusz előjellel jelenik meg.


5. Hozzáadhat leírást, módosíthatja a dátumot, és kiválaszthatja a fizetés módját (készpénz, hitelkártya stb.). Ezek mind nem kötelezőek.
6. Kattintson a **Megerősítés** gombra.




Ábra 14: A „Tevékenységek” képernyő az első tevékenység előtt (balra). A + gombra kattintás után válassza ki a tevékenység típusát (jobbra).



Ábra 15: Az „Új tevékenység” űrlap (balra) és a kategóriák listája (jobbra), ahol az „Étel” lehetőséget választottuk.



Ábra 16: Az alkategóriák (balra), ahol a „Gyümölcsök & Zöldségek” lehetőséget választottuk. Az összeg beírása után (jobbra).



Ábra 17: Az első tevékenység elmentve. Innen további tevékenységeket írhat be, megnézheti a számlakivonatát, vagy az „Elemző” gombra kattintva diagramokat és jelentéseket láthat.

Frissítés új verzióra


Töltse le az új telepítőt ugyanarról az oldalról, és futtassa. Megtalálja a meglévő telepítést, és megkérdezi, hogy tiszta telepítést végezzen-e. Az adatai megtartásához kattintson a **No** gombra: csak a program frissül.

> A **Yes** gombra kattintva minden adata és beállítása törlődik. A telepítő minden törlés előtt megerősítést kér.


A HandWallet PC eltávolítása

> **Eltávolítás előtt készítsen biztonsági mentést az adatairól.** Az eltávolítás törli a HandWallet PC-t és minden adatát. Az alkalmazásban készített biztonsági mentések a **Documents** (Dokumentumok) mappában vannak, és az eltávolítás után is ott maradnak.


1. Nyissa meg a **Settings** (Gépház) alkalmazást, és válassza az **Apps**, majd az **Installed apps** elemet.
2. A keresőmezőbe írja be: **HandWallet**.
3. Kattintson a HandWallet PC melletti **...** gombra, és válassza az **Uninstall** lehetőséget. Erősítse meg újra az **Uninstall** gombbal.
4. A Windows megkérdezi, engedélyezi-e az eszköz módosítását. Kattintson a **Yes** gombra.
5. A „Biztosan el kívánja távolítani a(z) HandWallet PC programot és minden összetevőjét?” kérdésre kattintson a **Yes** gombra.



Ábra 18: A HandWallet PC az alkalmazások listájában: a menü (balra) és a megerősítés (jobbra).



Ábra 19: Az utolsó kérdés az eltávolítás előtt.




Ábra 20: Az eltávolítás folyamata (balra) és az üzenet a végén (jobbra).

Az eltávolítás törli a telepítési mappát, az asztalon és a Start menüben lévő parancsikonokat, valamint a HandWallet PC által a Windowshoz hozzáadott beállításokat.

Hibaelhárítás

Mi történik	Mi a teendő
A telepítő ezt jelzi: „A HandWallet PC nem futtatható ezen a számítógépen.”	A processzor nem támogatja a hardveres virtualizációt, vagy a számítógép maga is virtuális gép. A HandWallet PC nem futhat ezen a számítógépen.

Mi történik	Mi a teendő
A telepítő ezt jelzi: „A telepítés befejeződött, de a hardveres virtualizáció ki van kapcsolva a számítógép BIOS/UEFI beállításaiban, ezért a HandWallet PC még nem tud elindulni.”	Kapcsolja be a virtualizációt a BIOS-ban a „Támogatott a számítógépem?” részben leírtak szerint, majd indítsa el a HandWallet PC-t.
„Windows protected your PC” a telepítő futtatásakor.	Kattintson a **More info**, majd a **Run anyway** gombra (lásd a 2. lépést).
A telepítő ezt jelzi: „Hiba: Nem sikerült letölteni a rendszerfájlt.”	Ellenőrizze az internetkapcsolatot, és futtassa újra a telepítőt.
Az első indításkor: „A rendszer indítása sikertelen.”	Indítsa újra a számítógépet, majd indítsa el újra a HandWallet PC-t. Közvetlenül a telepítés után a Windowsnak gyakran újraindításra van szüksége a virtualizáció bekapcsolásához.
„A rendszer indítása sikertelen.” újraindítás után is.	Kattintson a **Yes** gombra, hogy elküldje nekünk a hibanaplót, és írjon nekünk (lásd lent).



Ábra 21: Az indítási hibaüzenet (balra). A Yes gombra kattintás után a napló eljut hozzánk (jobbra).

Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a **support@handwallet.com** címre, és írja le, mi történt. Ha megjelent egy üzenet, csatoljon róla képernyőképet.