

HandWallet PC untuk Windows

Panduan unduh, instalasi, dan menjalankan pertama kali

Versi 7.87 · Oktober 2026 · www.handwallet.com

Apa itu HandWallet PC untuk Windows?

HandWallet adalah aplikasi untuk mengelola pengeluaran dan pemasukan. Versi PC menjalankan aplikasi HandWallet di sebuah jendela di komputer Anda, dengan layar yang sama seperti di ponsel.

Pemasangannya mudah: unduh **satu berkas**, jalankan, lalu ikuti pemandu pemasangan yang singkat. Pemandu mengunduh dan menyiapkan semua sisanya sendiri.

Apakah komputer saya didukung?

HandWallet PC memerlukan hal-hal berikut. Tidak yakin? Jalankan saja pemasangnya: ia memeriksa komputer Anda sendiri, dan jika ada yang kurang, ia memberi tahu persisnya apa.

Persyaratan	Rincian
Windows 10 atau Windows 11, 64-bit	Komputer dengan prosesor Intel atau AMD. Komputer dengan prosesor ARM tidak didukung.
Virtualisasi perangkat keras	Intel VT-x atau AMD-V, aktif di pengaturan BIOS/UEFI (lihat di bawah). Sebagian besar komputer dari sepuluh tahun terakhir memilikinya.
Memori	Minimal 4 GB RAM, disarankan 8 GB. Tutup program yang berat (peramban dengan banyak tab, game) sebelum memulai.
Ruang disk	Minimal 4 GB kosong. Data Anda bertambah seiring waktu.
Koneksi internet	Selama pemasangan, pemasang mengunduh komponen inti (sekitar 1,35 GB).

Apa itu virtualisasi dan mengapa diperlukan?

HandWallet PC menjalankan aplikasi HandWallet di dalam sebuah **mesin virtual**: komputer kecil yang disimulasikan, berjalan di dalam komputer Anda dan terpisah darinya. Agar mesin virtual berjalan cepat, prosesor memerlukan fitur bernama **virtualisasi** (Intel menyebutnya VT-x, AMD menyebutnya AMD-V). Hampir semua komputer dari satu dekade terakhir memilikinya, tetapi kadang fitur ini dimatikan di pengaturan BIOS.


Cara mengaktifkannya: mulai ulang komputer dan masuk ke pengaturan BIOS/UEFI (biasanya dengan menekan F2, F10, Del, atau Esc tepat setelah komputer menyala). Cari opsi "Intel Virtualization Technology (VT-x)" atau "SVM Mode (AMD-V)", aktifkan, lalu simpan dan keluar.

Pemasang juga mengaktifkan sendiri fitur Windows yang menggunakan virtualisasi (**Windows Hypervisor Platform**). Jika itu terjadi, Windows perlu dimulai ulang sebelum peluncuran pertama.


Langkah 1: Unduh pemasang

1. Di peramban Anda, buka **www.handwallet.com/PengelolaPengeluaran/Windows.asp**

2. Klik **UNDUH SEKARANG**. Berkas `HandWallet_PC_Setup.exe` (sekitar 60 MB) disimpan di folder **Downloads** Anda.




Gambar 1: Halaman unduhan (di Microsoft Edge). Di bawah tombol: versi, tanggal, nama berkas, dan ukurannya.



Gambar 2: Unduhan selesai. Klik "Open file" untuk menjalankan pemasang.

Langkah 2: Jalankan pemasang

1. Klik **Open file** di peramban, atau klik dua kali berkas di folder **Downloads**.
2. Windows bertanya: "Do you want to allow this app to make changes to your device?". Pastikan penerbitnya adalah **Media Vision Computer Technologies LTD.** lalu klik **Yes**.




Gambar 3: Jendela konfirmasi Windows. Pemasang ditandatangani oleh Media Vision Computer Technologies LTD.


> Di beberapa komputer, Windows terlebih dulu menampilkan jendela biru: "Windows protected your PC". Klik **More info**, pastikan penerbitnya adalah Media Vision Computer Technologies LTD., lalu klik **Run anyway**.

Langkah 3: Pemandu pemasangan


1. Pilih bahasa pemasangan dan klik **OK**.
2. Folder pemasangan sudah terisi. Klik **Maju**.
3. Biarkan **Buat pintasan desktop** tercentang dan klik **Maju**.
4. Klik **Pasang**.



Gambar 4: Memilih bahasa pemasangan.




Gambar 5: Folder pemasangan (kiri) dan pintasan desktop (kanan).




Gambar 6: Ringkasan sebelum pemasangan. Klik Pasang.

Sekarang pemasang mengunduh komponen inti (sekitar 1,35 GB) dan memasangnya. Ini terjadi **hanya sekali** dan memakan waktu beberapa menit, tergantung kecepatan internet Anda.



Gambar 7: Mengunduh komponen inti (kiri) dan memasangnya (kanan).


Di akhir, klik **Selesai**. Jika pemasang meminta komputer dimulai ulang, mulai ulang terlebih dahulu. Jika tidak, HandWallet PC berjalan sendiri.



Gambar 8: Pemasangan selesai. Dengan "Jalankan HandWallet PC" tercentang, aplikasi berjalan saat Anda mengklik Selesai.

Langkah 4: Peluncuran pertama

Saat HandWallet PC dimulai, jendela pemuatan menampilkan kemajuan dan tips penggunaan aplikasi. Peluncuran pertama memakan waktu lebih lama daripada berikutnya. Daftar di pojok memilih bahasa jendela ini.



Gambar 9: Jendela pemuatan pada peluncuran pertama.


Kemudian jendela HandWallet PC terbuka. Mulai sekarang, jalankan HandWallet PC dari pintasan **HandWallet PC** di desktop atau dari menu **Start**.


Langkah 5: Wisaya sambutan

Saat aplikasi pertama kali dibuka, sebuah wisaya singkat membantu Anda mengaturnya: bahasa, negara, dan mata uang.


Memilih bahasa

1. Di layar sambutan, klik tombol bahasa di bagian atas (awalnya bertuliskan **English US**).
2. Gulir daftar dan pilih **Bahasa Indonesia**. Aplikasi langsung beralih ke bahasa Indonesia.
3. Gunakan panah untuk melihat layar perkenalan, atau klik **LEWATI** untuk melanjutkan.






Gambar 10: Layar sambutan (kiri) dan daftar bahasa (kanan), tempat kami memilih "Bahasa Indonesia".




Gambar 11: Setelah memilih bahasa Indonesia: layar perkenalan tampil dalam bahasa Indonesia.

Memilih negara dan mata uang

1. Di **Pilih negara**, pilih negara Anda (awalnya mungkin tertulis negara lain). Anda dapat menggulir daftar atau mencarinya.
2. Mata uang berubah sesuai negara (di Indonesia: rupiah). Anda dapat mengubahnya di **Pilih mata uang**.
3. Klik **Lanjut**.



Gambar 12: Layar negara dan mata uang (kiri) dan daftar negara (kanan), tempat kami memilih "Indonesia".




Gambar 13: Setelah memilih Indonesia: mata uang sekarang rupiah (IDR).


Langkah 6: Tindakan pertama Anda

Di HandWallet, setiap perpindahan uang disebut **tindakan**: pembelian, tagihan yang dibayar, gaji, pinjaman, dan sebagainya. Di akhir wisaya Anda melihat layar "Tindakan" yang masih kosong, dengan ajakan untuk menulis tindakan pertama Anda.


1. Klik tombol bulat **+** di pojok.
2. Pilih jenis tindakan: **Pemasukan**, **Pengeluaran**, atau **Lain-lain**.
3. Di **Apa ?**, pilih kategori lalu subkategori, misalnya Makanan → Buah & Sayur.
4. Ketik jumlahnya. Untuk pengeluaran, jumlah ditampilkan dengan tanda minus.
5. Anda dapat menambahkan keterangan, mengubah tanggal, dan memilih cara pembayaran (tunai, kartu kredit, dll.). Semua ini opsional.
6. Klik **Konfirmasi**.




Gambar 14: Layar "Tindakan" sebelum tindakan pertama (kiri). Setelah mengklik +, pilih jenis tindakan (kanan).



Gambar 15: Formulir "Tindakan baru" (kiri) dan daftar kategori (kanan), tempat kami memilih "Makanan".



Gambar 16: Subkategori (kiri), tempat kami memilih "Buah & Sayur". Setelah mengetik jumlah (kanan).



Gambar 17: Tindakan pertama tersimpan. Dari sini Anda dapat menulis tindakan lain, melihat laporan rekening, atau menekan "Analis" untuk melihat grafik dan laporan.

Memperbarui ke versi baru


Unduh pemasang baru dari halaman yang sama dan jalankan. Pemasang menemukan pemasangan yang ada dan bertanya apakah akan melakukan pemasangan bersih. Untuk menyimpan data Anda, klik **No**: hanya perangkat lunaknya yang diperbarui.

> Mengklik **Yes** menghapus semua data dan pengaturan Anda. Pemasang meminta konfirmasi Anda sebelum menghapus apa pun.


Melepas HandWallet PC

> **Sebelum melepas, cadangkan data Anda.** Melepas menghapus HandWallet PC dan semua datanya. Cadangan yang Anda buat dari aplikasi disimpan di folder **Documents** dan tetap ada di sana setelah pelepasan.


1. Buka **Settings**, lalu pilih **Apps** dan kemudian **Installed apps**.
2. Di kotak pencarian, ketik **HandWallet**.
3. Klik **...** di samping HandWallet PC dan pilih **Uninstall**. Konfirmasi lagi dengan **Uninstall**.
4. Windows bertanya apakah mengizinkan perubahan pada perangkat Anda. Klik **Yes**.
5. Untuk "Anda yakin ingin melepas HandWallet PC beserta semua komponennya?", klik **Yes**.



Gambar 18: HandWallet PC di daftar aplikasi: menu (kiri) dan konfirmasi (kanan).



Gambar 19: Pertanyaan terakhir sebelum pelepasan.




Gambar 20: Proses pelepasan (kiri), dan pesan di akhir (kanan).

Pelepasan menghapus folder pemasangan, pintasan di desktop dan di menu Start, serta pengaturan yang ditambahkan HandWallet PC ke Windows.

Pemecahan masalah

Yang terjadi	Yang harus dilakukan
Pemasang mengatakan: "HandWallet PC tidak dapat berjalan di komputer ini."	Prosesor tidak memiliki virtualisasi perangkat keras, atau komputer itu sendiri adalah mesin virtual. HandWallet PC tidak dapat berjalan di komputer ini.

Yang terjadi	Yang harus dilakukan
Pemasang mengatakan: "Instalasi selesai, tetapi virtualisasi perangkat keras dinonaktifkan di pengaturan BIOS/UEFI komputer ini, sehingga HandWallet PC belum dapat dijalankan."	Aktifkan virtualisasi di BIOS, seperti dijelaskan di "Apakah komputer saya didukung?", lalu jalankan HandWallet PC.
"Windows protected your PC" saat menjalankan pemasang.	Klik **More info** lalu **Run anyway** (lihat Langkah 2).
Pemasang mengatakan: "Galat: Tidak dapat mengunduh berkas sistem."	Periksa koneksi internet Anda dan jalankan pemasang lagi.
Pada peluncuran pertama: "Sistem gagal dimulai."	Mulai ulang komputer dan jalankan HandWallet PC lagi. Tepat setelah pemasangan, Windows sering perlu dimulai ulang untuk mengaktifkan virtualisasi.
"Sistem gagal dimulai." juga setelah dimulai ulang.	Klik **Yes** untuk mengirimkan log galat kepada kami, lalu tulis kepada kami (lihat di bawah).



Gambar 21: Pesan galat saat memulai (kiri). Setelah mengklik Yes, log dikirimkan kepada kami (kanan).

Butuh bantuan?

Kirimkan email kepada kami di **support@handwallet.com** dan jelaskan apa yang terjadi. Jika muncul pesan, lampirkan tangkapan layarnya.