

HandWallet PC per Windows

Guida al download, all'installazione e al primo avvio

Versione 7.87 · ottobre 2026 · www.handwallet.com

Che cos'è HandWallet PC per Windows?

HandWallet è un'app per gestire spese ed entrate. La versione per PC esegue l'app HandWallet in una finestra sul tuo computer, con le stesse schermate del telefono.

L'installazione è semplice: scarica **un solo file**, eseguilo e segui una breve procedura guidata di installazione. La procedura scarica e configura da sola tutto il resto.

Il mio computer è supportato?

HandWallet PC ha bisogno di quanto segue. Non sei sicuro? Esegui semplicemente il programma di installazione: controlla il computer da solo e, se manca qualcosa, ti dice esattamente cosa.

Requisito	Dettagli
Windows 10 o Windows 11, a 64 bit	Un computer con processore Intel o AMD. I computer con processore ARM non sono supportati.
Virtualizzazione hardware	Intel VT-x o AMD-V, attivata nelle impostazioni del BIOS/UEFI (vedi sotto). La maggior parte dei computer degli ultimi dieci anni ce l'ha.
Memoria	Almeno 4 GB di RAM, consigliati 8 GB. Chiudi i programmi pesanti (un browser con molte schede, giochi) prima di iniziare.
Spazio su disco	Almeno 4 GB liberi. I tuoi dati crescono nel tempo.
Una connessione a Internet	Durante l'installazione, il programma di installazione scarica i componenti principali (circa 1,35 GB).

Che cos'è la virtualizzazione e perché serve?

HandWallet PC esegue l'app HandWallet all'interno di una **macchina virtuale**: un piccolo computer simulato che funziona dentro il tuo computer, isolato da esso. Perché la macchina virtuale sia veloce, il processore ha bisogno di una funzione chiamata **virtualizzazione** (Intel la chiama VT-x, AMD la chiama AMD-V). Quasi tutti i computer dell'ultimo decennio la supportano, ma a volte è disattivata nelle impostazioni del BIOS.

Come attivarla: riavvia il computer ed entra nelle impostazioni BIOS/UEFI (di solito premendo F2, F10, Canc o Esc subito dopo l'accensione). Cerca l'opzione «Intel Virtualization Technology (VT-x)» o «SVM Mode (AMD-V)», attivala, quindi salva ed esci.

Il programma di installazione attiva da solo anche la funzionalità di Windows che usa la virtualizzazione (**Windows Hypervisor Platform**). In tal caso, Windows deve essere riavviato prima del primo avvio.

Passo 1: scaricare il programma di installazione

1. Nel browser, apri **www.handwallet.com/GestireSpese/Windows.asp**

2. Fai clic su **SCARICA ORA**. Il file `HandWallet_PC_Setup.exe` (circa 60 MB) viene salvato nella cartella **Downloads** (Download).



Figura 1: La pagina di download (in Microsoft Edge). Sotto il pulsante: la versione, la data, il nome e la dimensione del file.




Figura 2: Il download è completato. Fai clic su «Open file» per eseguire il programma di installazione.

Passo 2: eseguire il programma di installazione

1. Fai clic su **Open file** nel browser, oppure fai doppio clic sul file nella cartella **Downloads**.
2. Windows chiede: «Do you want to allow this app to make changes to your device?». Verifica che l'editore sia **Media Vision Computer Technologies LTD.** e fai clic su **Yes**.




Figura 3: La finestra di conferma di Windows. Il programma di installazione è firmato da Media Vision Computer Technologies LTD.

> Su alcuni computer Windows mostra prima una finestra blu: «Windows protected your PC». Fai clic su **More info**, verifica che l'editore sia Media Vision Computer Technologies LTD. e fai clic su **Run anyway**.

Passo 3: la procedura di installazione

1. Scegli la lingua dell'installazione e fai clic su **OK**.
2. La cartella di installazione è già compilata. Fai clic su **Avanti**.
3. Lascia selezionato **Crea un collegamento sul desktop** e fai clic su **Avanti**.
4. Fai clic su **Installa**.




Figura 4: La scelta della lingua dell'installazione.




Figura 5: La cartella di installazione (a sinistra) e il collegamento sul desktop (a destra).




Figura 6: Un riepilogo prima dell'installazione. Fai clic su Installa.

Il programma di installazione ora scarica i componenti principali (circa 1,35 GB) e li installa. Succede **una sola volta** e richiede alcuni minuti, a seconda della velocità della connessione.




Figura 7: Il download dei componenti principali (a sinistra) e la loro installazione (a destra).

Alla fine, fai clic su **Fine**. Se il programma di installazione chiede di riavviare il computer, riavvialo prima. Altrimenti HandWallet PC si avvia da solo.




Figura 8: L'installazione è completata. Con «Esegui HandWallet PC» selezionato, l'app si avvia quando fai clic su Fine.

Passo 4: il primo avvio

Mentre HandWallet PC si avvia, una finestra di caricamento mostra l'avanzamento e alcuni consigli sull'uso dell'app. Il primo avvio richiede più tempo dei successivi. L'elenco nell'angolo sceglie la lingua di questa finestra.




Figura 9: La finestra di caricamento del primo avvio, dopo aver scelto l'italiano.

Poi si apre la finestra di HandWallet PC. D'ora in poi avvia HandWallet PC dal collegamento **HandWallet PC** sul desktop o dal menu **Start**.

Passo 5: la procedura guidata iniziale

La prima volta che l'app si apre, una breve procedura guidata ti aiuta a configurarla: lingua, paese e valuta.

Scegliere la lingua

1. Nella schermata di benvenuto, fai clic sul pulsante della lingua in alto (all'inizio indica **English US**).
2. Scorri l'elenco e scegli **Italiano**. L'app passa subito all'italiano.
3. Sfoglia le schermate introduttive con le frecce, oppure fai clic su **SALTA** per continuare.




Figura 10: La schermata di benvenuto (a sinistra) e l'elenco delle lingue (a destra), in cui abbiamo scelto «Italiano».




Figura 11: Dopo aver scelto l'italiano: le schermate introduttive in italiano.

Scegliere il paese e la valuta

1. In **Seleziona paese** scegli il tuo paese (all'inizio può esserci un altro paese). Puoi scorrere l'elenco o cercarvi.
2. La valuta cambia insieme al paese (in Italia: l'euro). Puoi cambiarla in **Seleziona valuta**.
3. Fai clic su **Avanti**.




Figura 12: La schermata di paese e valuta (a sinistra) e l'elenco dei paesi (a destra), in cui abbiamo scelto «Italia».




Figura 13: Dopo aver scelto l'Italia: la valuta è ora l'euro.

Passo 6: la tua prima azione

In HandWallet ogni movimento di denaro si chiama **azione**: un acquisto, il pagamento di una bolletta, uno stipendio, un prestito e così via. Alla fine della procedura guidata compare la schermata «Azioni», ancora vuota, con l'invito a scrivere la tua prima azione.

1. Fai clic sul pulsante rotondo **+** nell'angolo.
2. Scegli il tipo di azione: **Entrate**, **Spese** o **Altro**.
3. In **Cosa?** scegli una categoria e poi una sottocategoria, ad esempio Alimentari → Frutta & Verdura.
4. Digita l'importo. Per una spesa, l'importo viene mostrato con il segno meno.

5. Puoi aggiungere una descrizione, cambiare la data e indicare come hai pagato (contanti, carta di credito, ecc.). Tutto ciò è facoltativo.
6. Fai clic su **Conferma**.




Figura 14: La schermata «Azioni» prima della prima azione (a sinistra). Dopo il clic su +, scegli il tipo di azione (a destra).




Figura 15: Il modulo «Nuova azione» (a sinistra) e l'elenco delle categorie (a destra), in cui abbiamo scelto «Alimentari».




Figura 16: Le sottocategorie (a sinistra), in cui abbiamo scelto «Frutta & Verdura». Dopo aver digitato l'importo (a destra).




Figura 17: La prima azione è salvata. Da qui puoi scrivere altre azioni, vedere il tuo estratto conto o premere «Analista» per grafici e resoconti.

Tastiera: in HandWallet PC si digita con la tastiera del computer. Cambiando lingua sul computer (ad esempio con Windows+Spazio) cambia anche la lingua di digitazione dentro l'app.

Aggiornare a una nuova versione

Scarica il nuovo programma di installazione dalla stessa pagina ed eseguilo. Rileva l'installazione esistente e chiede se eseguire un'installazione pulita. Per conservare i tuoi dati, fai clic su **No**: viene aggiornato solo il programma.

Facendo clic su **Yes** vengono eliminati tutti i dati e le impostazioni. Il programma di installazione chiede una conferma prima di eliminare qualsiasi cosa.

Disinstallare HandWallet PC

Prima di disinstallare, esegui un backup dei dati. La disinstallazione rimuove HandWallet PC e tutti i suoi dati. I backup fatti dall'app sono salvati nella cartella **Documents** (Documenti) e restano lì anche dopo la disinstallazione.

1. Apri **Settings** (Impostazioni) e scegli **Apps** e poi **Installed apps**.
2. Nella casella di ricerca, digita **HandWallet**.
3. Fai clic su **...** accanto a HandWallet PC e scegli **Uninstall**. Conferma di nuovo con **Uninstall**.

4. Windows chiede se consentire modifiche al dispositivo. Fai clic su **Yes**.
5. Alla domanda «Vuoi rimuovere completamente HandWallet PC e tutti i suoi componenti?», fai clic su **Yes**.




Figura 18: HandWallet PC nell'elenco delle app: il menu (a sinistra) e la conferma (a destra).




Figura 19: L'ultima domanda prima della disinstallazione.




Figura 20: La disinstallazione (a sinistra) e il messaggio alla fine (a destra).

La disinstallazione rimuove la cartella di installazione, i collegamenti sul desktop e nel menu Start e le impostazioni che HandWallet PC ha aggiunto a Windows.

Risoluzione dei problemi

Cosa succede	Cosa fare
Il programma di installazione dice: «HandWallet PC non può essere eseguito su questo computer.»	Il processore non ha la virtualizzazione hardware, oppure il computer è esso stesso una macchina virtuale. HandWallet PC non può funzionare su questo computer.

Cosa succede	Cosa fare
Il programma di installazione dice: «L'installazione è completata, ma la virtualizzazione hardware è disattivata nelle impostazioni BIOS/UEFI di questo computer, quindi HandWallet PC non può ancora avviarsi.»	Attiva la virtualizzazione nel BIOS, come spiegato in «Il mio computer è supportato?», e poi avvia HandWallet PC.
«Windows protected your PC» quando esegui il programma di installazione.	Fai clic su **More info** e poi su **Run anyway** (vedi il passo 2).
Il programma di installazione dice: «Errore: Impossibile scaricare il file di sistema.»	Controlla la connessione a Internet ed esegui di nuovo il programma di installazione.
Al primo avvio: «Il sistema non è riuscito ad avviarsi.»	Riavvia il computer e avvia di nuovo HandWallet PC. Subito dopo l'installazione, Windows spesso ha bisogno di un riavvio per attivare la virtualizzazione.
«Il sistema non è riuscito ad avviarsi.» anche dopo un riavvio.	Fai clic su **Yes** per inviarci il registro degli errori e scrivici (vedi sotto).




Figura 21: Il messaggio di errore all'avvio (a sinistra). Dopo aver fatto clic su Yes, il registro ci viene inviato (a destra).

Serve aiuto?

Scrivici a **support@handwallet.com** e descrivi cosa è successo. Se è comparso un messaggio, allega uno screenshot.