HandWallet PC for Windows

Veiledning for nedlasting, installasjon og første oppstart

Versjon 7.87 · oktober 2026 · www.handwallet.com

Hva er HandWallet PC for Windows?

HandWallet er en app for å styre utgifter og inntekter. PC-versjonen kjører HandWallet-appen i et vindu på datamaskinen, med de samme skjermene som på telefonen.

Installasjonen er enkel: last ned **én fil**, kjør den, og følg en kort installasjonsveiviser. Veiviseren laster ned og setter opp resten selv.

Støttes datamaskinen min?

HandWallet PC trenger følgende. Usikker? Kjør bare installasjonsprogrammet: Det sjekker datamaskinen selv og sier nøyaktig hva som mangler.

Krav	Detaljer
Windows 10 eller Windows 11, 64-biters	En datamaskin med Intel- eller AMD-prosessor. Datamaskiner med ARM-prosessor støttes ikke.
Maskinvarevirtualisering	Intel VT-x eller AMD-V, slått på i BIOS/UEFI-innstillingene (se nedenfor). De fleste datamaskiner fra de siste ti årene har det.
Minne	Minst 4 GB RAM, 8 GB anbefales. Lukk tunge programmer (en nettleser med mange faner, spill) før du starter.
Diskplass	Minst 4 GB ledig. Dataene dine vokser over tid.
En internettilkobling	Under installasjonen laster installasjonsprogrammet ned kjernekomponentene (omtrent 1,35 GB).

Hva er virtualisering, og hvorfor trengs det?


HandWallet PC kjører HandWallet-appen i en **virtuell maskin**: en liten simulert datamaskin som kjører inne i datamaskinen din, atskilt fra den. For at den virtuelle maskinen skal være rask, trenger prosessoren en funksjon som heter **virtualisering** (Intel kaller den VT-x, AMD kaller den AMD-V). Nesten alle datamaskiner fra det siste tiåret har den, men noen ganger er den slått av i BIOS-innstillingene.

Slik slår du den på: start datamaskinen på nytt og gå inn i BIOS/UEFI-oppsettet (vanligvis ved å trykke F2, F10, Del eller Esc rett etter oppstart). Finn innstillingen «Intel Virtualization Technology (VT-x)» eller «SVM Mode (AMD-V)», slå den på, og lagre og avslutt.


Installasjonsprogrammet slår også selv på Windows-funksjonen som bruker virtualisering (**Windows Hypervisor Platform**). Gjør det det, må Windows startes på nytt før første oppstart.

Trinn 1: Last ned installasjonsprogrammet

1. Åpne **www.handwallet.com/Utgifter/Windows.asp** i nettleseren
2. Klikk på **LAST NED NÅ**. Filen `HandWallet_PC_Setup.exe` (omtrent 60 MB) lagres i mappen **Downloads** (Nedlastinger).




Figur 1: Nedlastingssiden (i Microsoft Edge). Under knappen: versjon, dato, filnavn og størrelse.



Figur 2: Nedlastingen er ferdig. Klikk på «Open file» for å kjøre installasjonsprogrammet.

Trinn 2: Kjør installasjonsprogrammet

1. Klikk på **Open file** i nettleseren, eller dobbeltklikk på filen i mappen **Downloads**.
2. Windows spør: «Do you want to allow this app to make changes to your device?». Sjekk at utgiveren er **Media Vision Computer Technologies LTD.**, og klikk på **Yes**.




Figur 3: Bekreftelsesvinduet i Windows. Installasjonsprogrammet er signert av Media Vision Computer Technologies LTD.


> På noen datamaskiner viser Windows først et blått vindu: «Windows protected your PC». Klikk på **More info**, sjekk at utgiveren er Media Vision Computer Technologies LTD., og klikk på **Run anyway**.

Trinn 3: Installasjonsveiviseren


1. Velg språket for installasjonen, og klikk på **OK**.
2. Installasjonsmappen er allerede fylt ut. Klikk på **Neste**.
3. La **Lag ikon på skrivebordet** være avkrysset, og klikk på **Neste**.
4. Klikk på **Installer**.



Figur 4: Valg av språket for installasjonen.




Figur 5: Installasjonsmappen (til venstre) og snarveien på skrivebordet (til høyre).




Figur 6: Et sammendrag før installasjonen. Klikk på Installer.

Installasjonsprogrammet laster nå ned kjernekomponentene (omtrent 1,35 GB) og installerer dem. Dette skjer **bare én gang** og tar noen minutter, avhengig av internetthastigheten.



Figur 7: Nedlasting av kjernekomponentene (til venstre) og installasjonen av dem (til høyre).


Klikk til slutt på **Ferdig**. Hvis installasjonsprogrammet ber deg starte datamaskinen på nytt, gjør det først. Ellers starter HandWallet PC av seg selv.



Figur 8: Installasjonen er ferdig. Med «Kjør HandWallet PC» avkrysset starter appen når du klikker på Ferdig.

Trinn 4: Første oppstart

Mens HandWallet PC starter, viser et lastevindu fremdriften og tips om bruk av appen. Første oppstart tar lengre tid enn de neste. Listen i hjørnet velger språket i dette vinduet.



Figur 9: Lastevinduet ved første oppstart, etter at norsk er valgt.


Deretter åpnes HandWallet PC-vinduet. Fra nå av starter du HandWallet PC fra snarveien **HandWallet PC** på skrivebordet eller fra menyen **Start**.

Trinn 5: Velkomstveiviseren

Første gang appen åpnes, hjelper en kort veiviser deg med å sette den opp: språk, land og valuta.


Velg språk

1. På velkomstskjermen klikker du på språkknappen øverst (først står det **English US**).
2. Bla i listen og velg **Norsk**. Appen bytter straks til norsk.
3. Bruk pilene til å bla gjennom introduksjonsskjermene, eller klikk på **HOPP OVER** for å fortsette.






Figur 10: Velkomstskjermen (venstre) og språklisten (høyre), der vi har valgt «Norsk».




Figur 11: Etter valg av norsk: introduksjonsskjermene er på norsk.

Velg land og valuta

1. Velg landet ditt under **Velg land** (først kan et annet land stå der). Du kan bla i listen eller søke i den.
2. Valutaen endres sammen med landet (i Norge: norske kroner). Du kan endre den under **Velg valuta**.
3. Klikk på **Neste**.



Figur 12: Skjermen for land og valuta (venstre) og landlisten (høyre), der vi har valgt «Norge».




Figur 13: Etter valg av Norge: valutaen er nå norske kroner (NOK).


Trinn 6: Din første handling

I HandWallet kalles enhver pengebevegelse en **handling**: et kjøp, en betalt regning, en lønn, et lån og så videre. Når veiviseren er ferdig, ser du skjermen «Handlinger», foreløpig tom, med en oppfordring til å skrive din første handling.


1. Klikk på den runde **+**-knappen i hjørnet.
2. Velg type handling: **Inntekt**, **Utgift** eller **Annet**.
3. Under **Hva ?** velger du en kategori og deretter en underkategori, for eksempel Mat → Frukt & Grønnsaker.
4. Skriv inn beløpet. For en utgift vises beløpet med minustegn.
5. Du kan legge til en beskrivelse, endre datoen og velge hvordan det ble betalt (kontanter, kredittkort osv.). Alt dette er valgfritt.
6. Klikk på **Bekreft**.




Figur 14: Skjermen «Handlinger» før den første handlingen (venstre). Etter et klikk på + velger du type handling (høyre).



Figur 15: Skjemaet «Ny Handling» (venstre) og kategorilisten (høyre), der vi har valgt «Mat».



Figur 16: Underkategoriene (venstre), der vi har valgt «Frukt & Grønnsaker». Etter at beløpet er skrevet inn (høyre).



Figur 17: Den første handlingen er lagret. Herfra kan du skrive flere handlinger, se kontoutskriften eller trykke på «Analyse» for grafer og rapporter.

Oppdatering til en ny versjon


Last ned det nye installasjonsprogrammet fra samme side, og kjør det. Det finner den eksisterende installasjonen og spør om det skal gjøres en ren installasjon. Klikk på **No** for å beholde dataene dine: Bare programmet oppdateres.

> Et klikk på **Yes** sletter alle dataene og innstillingene dine. Installasjonsprogrammet ber om bekreftelse før noe slettes.


Avinstallere HandWallet PC

> **Ta sikkerhetskopi av dataene før du avinstallerer.** Avinstallasjonen fjerner HandWallet PC og alle dataene. Sikkerhetskopier du har laget i appen, lagres i mappen **Documents** (Dokumenter) og blir værende der etter avinstallasjonen.


1. Åpne **Settings** (Innstillinger), og velg **Apps** og deretter **Installed apps**.
2. Skriv **HandWallet** i søkefeltet.
3. Klikk på **...** ved siden av HandWallet PC, og velg **Uninstall**. Bekreft igjen med **Uninstall**.
4. Windows spør om endringer på enheten skal tillates. Klikk på **Yes**.
5. Ved «Er du sikker på at du helt vil fjerne HandWallet PC og alle tilhørende komponenter?» klikker du på **Yes**.



Figur 18: HandWallet PC i listen over apper: menyen (til venstre) og bekreftelsen (til høyre).



Figur 19: Det siste spørsmålet før avinstallasjonen.




Figur 20: Avinstallasjonen (til venstre) og meldingen til slutt (til høyre).

Avinstallasjonen fjerner installasjonsmappen, snarveiene på skrivebordet og i menyen Start, og innstillingene HandWallet PC la til i Windows.

Feilsøking

Hva som skjer	Hva du gjør
Installasjonsprogrammet sier: «HandWallet PC kan ikke kjøres på denne datamaskinen.»	Prosessoren har ikke maskinvarevirtualisering, eller datamaskinen er selv en virtuell maskin. HandWallet PC kan ikke kjøre på denne datamaskinen.

Hva som skjer	Hva du gjør
Installasjonsprogrammet sier: «Installasjonen er fullført, men maskinvarevirtualisering er slått av i BIOS/UEFI-innstillingene på denne datamaskinen, så HandWallet PC kan ikke starte ennå.»	Slå på virtualiseringen i BIOS, som forklart under «Støttes datamaskinen min?», og start deretter HandWallet PC.
«Windows protected your PC» når installasjonsprogrammet kjøres.	Klikk på **More info** og deretter på **Run anyway** (se trinn 2).
Installasjonsprogrammet sier: «Feil: Kan ikke laste ned systemfilen.»	Sjekk internettilkoblingen, og kjør installasjonsprogrammet på nytt.
Ved første oppstart: «Systemet kunne ikke starte.»	Start datamaskinen på nytt, og start HandWallet PC igjen. Rett etter installasjonen trenger Windows ofte en omstart for å slå på virtualiseringen.
«Systemet kunne ikke starte.» også etter en omstart.	Klikk på **Yes** for å sende oss feilloggen, og skriv til oss (se nedenfor).



Figur 21: Feilmeldingen ved oppstart (til venstre). Etter et klikk på Yes sendes loggen til oss (til høyre).

Trenger du hjelp?

Skriv til oss på **support@handwallet.com**, og beskriv hva som skjedde. Hvis det kom en melding, legg ved et skjermbilde av den.