

HandWallet PC för Windows

Guide för nedladdning, installation och första start

Version 7.87 · oktober 2026 · www.handwallet.com

Vad är HandWallet PC för Windows?

HandWallet är en app för att hantera utgifter och inkomster. PC-versionen kör HandWallet-appen i ett fönster på din dator, med samma skärmar som på telefonen.

Installationen är enkel: ladda ner **en fil**, kör den och följ en kort installationsguide. Guiden laddar ner och ställer in allt annat själv.

Stöds min dator?

HandWallet PC behöver följande. Osäker? Kör bara installationsprogrammet: det kontrollerar datorn själv och säger exakt vad som saknas.

Krav	Detaljer
Windows 10 eller Windows 11, 64-bitars	En dator med Intel- eller AMD-processor. Datorer med ARM-processor stöds inte.
Hårdvaruvirtualisering	Intel VT-x eller AMD-V, påslagen i BIOS/UEFI-inställningarna (se nedan). De flesta datorer från de senaste tio åren har det.
Minne	Minst 4 GB RAM, 8 GB rekommenderas. Stäng tunga program (en webbläsare med många flikar, spel) innan du startar.
Diskutrymme	Minst 4 GB ledigt. Dina data växer med tiden.
En internetanslutning	Under installationen laddar installationsprogrammet ner kärnkomponenterna (cirka 1,35 GB).

Vad är virtualisering och varför behövs den?

HandWallet PC kör HandWallet-appen i en **virtuell maskin**: en liten simulerad dator som körs inuti din dator, avskild från den. För att den virtuella maskinen ska vara snabb behöver processorn en funktion som heter **virtualisering** (Intel kallar den VT-x, AMD kallar den AMD-V). Nästan alla datorer från det senaste decenniet har den, men ibland är den avstängd i BIOS-inställningarna.

Så slår du på den: starta om datorn och gå in i BIOS/UEFI-inställningarna (oftast genom att trycka på F2, F10, Del eller Esc direkt efter att datorn startat). Leta efter alternativet ”Intel Virtualization Technology (VT-x)” eller ”SVM Mode (AMD-V)”, slå på det, spara och avsluta.


Installationsprogrammet slår också själv på den Windows-funktion som använder virtualisering (**Windows Hypervisor Platform**). Gör det det, behöver Windows startas om före första starten.

Steg 1: Ladda ner installationsprogrammet

1. Öppna **www.handwallet.com/Pengahantering/Windows.asp** i webbläsaren
2. Klicka på **LADDA NER NU**. Filen `HandWallet_PC_Setup.exe` (cirka 60 MB) sparas i mappen **Downloads** (Hämtade filer).




Figur 1: Nedladdningssidan (i Microsoft Edge). Under knappen: version, datum, filnamn och storlek.



Figur 2: Nedladdningen är klar. Klicka på ”Open file” för att köra installationsprogrammet.

Steg 2: Kör installationsprogrammet

1. Klicka på **Open file** i webbläsaren, eller dubbelklicka på filen i mappen **Downloads**.
2. Windows frågar: ”Do you want to allow this app to make changes to your device?”. Kontrollera att utgivaren är **Media Vision Computer Technologies LTD.** och klicka på **Yes**.




Figur 3: Bekräftelsefönstret i Windows. Installationsprogrammet är signerat av Media Vision Computer Technologies LTD.


> På vissa datorer visar Windows först ett blått fönster: ”Windows protected your PC”. Klicka på **More info**, kontrollera att utgivaren är Media Vision Computer Technologies LTD. och klicka på **Run anyway**.

Steg 3: Installationsguiden


1. Välj installationens språk och klicka på **OK**.
2. Installationsmappen är redan ifylld. Klicka på **Nästa**.
3. Låt **Skapa en genväg på skrivbordet** vara markerat och klicka på **Nästa**.
4. Klicka på **Installera**.



Figur 4: Val av installationens språk.




Figur 5: Installationsmappen (till vänster) och genvägen på skrivbordet (till höger).




Figur 6: En sammanfattning före installationen. Klicka på Installera.

Installationsprogrammet laddar nu ner kärnkomponenterna (cirka 1,35 GB) och installerar dem. Det sker **bara en gång** och tar några minuter, beroende på internethastigheten.



Figur 7: Nedladdning av kärnkomponenterna (till vänster) och installationen av dem (till höger).


Klicka till sist på **Slutför**. Om installationsprogrammet ber dig starta om datorn, starta om den först. Annars startar HandWallet PC av sig självt.



Figur 8: Installationen är klar. Med ”Starta HandWallet PC” markerat startar appen när du klickar på Slutför.

Steg 4: Första starten

Medan HandWallet PC startar visar ett laddningsfönster förloppet och tips om hur appen används. Första starten tar längre tid än de följande. Listan i hörnet väljer språk för det här fönstret.



Figur 9: Laddningsfönstret vid första starten, efter att svenska har valts.


Sedan öppnas HandWallet PC-fönstret. Från och med nu startar du HandWallet PC från genvägen **HandWallet PC** på skrivbordet eller från menyn **Start**.


Steg 5: Välkomstguiden

Första gången appen öppnas hjälper en kort guide dig att ställa in den: språk, land och valuta.


Välj språk

1. Klicka på språkknappen högst upp på välkomstskärmen (först står det **English US**).
2. Bläddra i listan och välj **Svenska**. Appen byter genast till svenska.
3. Använd pilarna för att bläddra bland introduktionsskärmarna, eller klicka på **HOPPA ÖVER** för att fortsätta.






Figur 10: Välkomstskärmen (vänster) och språklistan (höger), där vi har valt ”Svenska”.




Figur 11: Efter valet av svenska: introduktionsskärmarna är på svenska.

Välj land och valuta

1. Välj ditt land under **Välj land** (först kan ett annat land stå där). Du kan bläddra i listan eller söka i den.
2. Valutan ändras med landet (i Sverige: svenska kronor). Du kan ändra den under **Välj valuta**.
3. Klicka på **Nästa**.



Figur 12: Skärmen för land och valuta (vänster) och landslistan (höger), där vi har valt ”Sverige”.




Figur 13: Efter valet av Sverige: valutan är nu svenska kronor (SEK).


Steg 6: Din första handling

I HandWallet kallas varje pengarörelse för en **handling**: ett köp, en betald räkning, en lön, ett lån och så vidare. När guiden är klar visas skärmen ”Handlingar”, ännu tom, med en uppmaning att skriva din första handling.


1. Klicka på den runda knappen **+** i hörnet.
2. Välj typ av handling: **Inkomster**, **Utgifter** eller **Annat**.
3. Under **Vad?** väljer du en kategori och sedan en underkategori, till exempel Mat → Frukt och grönsaker.
4. Skriv beloppet. För en utgift visas beloppet med minustecken.
5. Du kan lägga till en beskrivning, ändra datumet och välja hur du betalade (kontant, kreditkort osv.). Allt detta är valfritt.
6. Klicka på **Bekräfta**.




Figur 14: Skärmen ”Handlingar” före den första handlingen (vänster). Efter ett klick på + väljer du typ av handling (höger).



Figur 15: Formuläret ”Ny Handling” (vänster) och kategorilistan (höger), där vi har valt ”Mat”.



Figur 16: Underkategorierna (vänster), där vi har valt ”Frukt och grönsaker”. Efter att beloppet skrivits (höger).



Figur 17: Den första handlingen är sparad. Härifrån kan du skriva fler handlingar, se ditt kontoutdrag eller trycka på "Analyser" för diagram och rapporter.

Uppdatera till en ny version


Ladda ner det nya installationsprogrammet från samma sida och kör det. Det hittar den befintliga installationen och frågar om en ren installation ska göras. Klicka på **No** för att behålla dina data: bara programmet uppdateras.

> Ett klick på **Yes** raderar alla dina data och inställningar. Installationsprogrammet ber om bekräftelse innan något raderas.


Avinstallera HandWallet PC

> **Säkerhetskopiera dina data innan du avinstallerar.** Avinstallationen tar bort HandWallet PC och alla dess data. Säkerhetskopior som du har gjort i appen sparas i mappen **Documents** (Dokument) och finns kvar där efter avinstallationen.


1. Öppna **Settings** (Inställningar) och välj **Apps** och sedan **Installed apps**.
2. Skriv **HandWallet** i sökrutan.
3. Klicka på **...** bredvid HandWallet PC och välj **Uninstall**. Bekräfta igen med **Uninstall**.
4. Windows frågar om ändringar på enheten ska tillåtas. Klicka på **Yes**.
5. På frågan "Är du säker på att du vill ta bort HandWallet PC och alla tillhörande komponenter?" klickar du på **Yes**.



Figur 18: HandWallet PC i listan över appar: menyn (till vänster) och bekräftelsen (till höger).



Figur 19: Den sista frågan före avinstallationen.




Figur 20: Avinstallationen (till vänster) och meddelandet i slutet (till höger).

Avinstallationen tar bort installationsmappen, genvägarna på skrivbordet och i menyn Start samt de inställningar som HandWallet PC lade till i Windows.

Felsökning

Vad som händer	Vad du gör
Installationsprogrammet säger: ”HandWallet PC kan inte köras på den här datorn.”	Processorn saknar hårdvaruvirtualisering, eller så är datorn själv en virtuell maskin. HandWallet PC kan inte köras på den här datorn.

Vad som händer	Vad du gör
Installationsprogrammet säger: ”Installationen är klar, men hårdvaruvirtualisering är avstängd i datorns BIOS/UEFI-inställningar, så HandWallet PC kan inte starta ännu.”	Slå på virtualiseringen i BIOS, som beskrivs under ”Stöds min dator?”, och starta sedan HandWallet PC.
”Windows protected your PC” när installationsprogrammet körs.	Klicka på **More info** och sedan på **Run anyway** (se steg 2).
Installationsprogrammet säger: ”Fel: Kan inte ladda ner systemfilen.”	Kontrollera internetanslutningen och kör installationsprogrammet igen.
Vid första starten: ”Systemet kunde inte startas.”	Starta om datorn och starta HandWallet PC igen. Direkt efter installationen behöver Windows ofta en omstart för att slå på virtualiseringen.
”Systemet kunde inte startas.” även efter en omstart.	Klicka på **Yes** för att skicka felloggen till oss, och skriv till oss (se nedan).



Figur 21: Felmeddelandet vid start (till vänster). Efter ett klick på Yes skickas loggen till oss (till höger).

Behöver du hjälp?

Skriv till oss på **support@handwallet.com** och beskriv vad som hände. Om ett meddelande visades, bifoga en skärmbild av det.