HandWallet PC для Windows

Посібник із завантаження, встановлення та першого запуску

Версія 7.87 · жовтень 2026 · www.handwallet.com

Що таке HandWallet PC для Windows?

HandWallet — це застосунок для обліку витрат і доходів. Версія для ПК запускає застосунок HandWallet у вікні на вашому комп'ютері, з тими самими екранами, що й на телефоні.

Встановлення просте: завантажте **один файл**, запустіть його і пройдіть короткий майстер встановлення. Майстер сам завантажить і налаштує все інше.

Чи підтримується мій комп'ютер?

HandWallet PC потрібно таке. Не впевнені? Просто запустіть інсталятор: він сам перевірить комп'ютер і, якщо чогось бракує, точно скаже, чого саме.

Вимога	Подробиці
Windows 10 або Windows 11, 64-розрядна	Комп'ютер із процесором Intel або AMD. Комп'ютери з процесором ARM не підтримуються.
Апаратна віртуалізація	Intel VT-x або AMD-V, увімкнена в налаштуваннях BIOS/UEFI (див. нижче). Вона є в більшості комп'ютерів останніх десяти років.
Пам'ять	Щонайменше 4 ГБ ОЗП, рекомендовано 8 ГБ. Перед запуском закрийте важкі програми (браузер із багатьма вкладками, ігри).
Місце на диску	Щонайменше 4 ГБ вільного місця. Ваші дані з часом зростають.
Підключення до інтернету	Під час встановлення інсталятор завантажує основні компоненти (близько 1,35 ГБ).

Що таке віртуалізація і навіщо вона потрібна?

HandWallet PC запускає застосунок HandWallet усередині **віртуальної машини**: маленького імітованого комп'ютера, що працює всередині вашого комп'ютера й ізольований від нього. Щоб віртуальна машина працювала швидко, процесору потрібна функція, яка називається **віртуалізацією** (Intel називає її VT-x, AMD — AMD-V). Її підтримують майже всі комп'ютери останнього десятиліття, але іноді вона вимкнена в налаштуваннях BIOS.

Як її увімкнути: перезапустіть комп'ютер і зайдіть у налаштування BIOS/UEFI (зазвичай клавішею F2, F10, Del або Esc одразу після ввімкнення). Знайдіть параметр «Intel Virtualization Technology (VT-x)» або «SVM Mode (AMD-V)», увімкніть його, збережіть і вийдіть.

Інсталятор також сам вмикає компонент Windows, що використовує віртуалізацію (**Windows Hypervisor Platform**). У такому разі перед першим запуском Windows потрібно перезавантажити.

Крок 1: Завантажте інсталятор

1. Відкрийте в браузері **www.handwallet.com/Ukrainian/Windows.asp**
2. Натисніть **ЗАВАНТАЖИТИ ЗАРАЗ**. Файл `HandWallet_PC_Setup.exe` (близько 60 МБ) збережеться в папці **Downloads** (Завантаження).




Рисунок 1: Сторінка завантаження (у Microsoft Edge). Під кнопкою: версія, дата, ім'я та розмір файлу.




Рисунок 2: Завантаження завершено. Натисніть «Open file», щоб запустити інсталятор.

Крок 2: Запустіть інсталятор

1. Натисніть **Open file** у браузері або двічі клацніть файл у папці **Downloads**.
2. Windows запитує: «Do you want to allow this app to make changes to your device?». Переконайтеся, що видавець — **Media Vision Computer Technologies LTD.**, і натисніть **Yes**.




Рисунок 3: Вікно підтвердження Windows. Інсталятор підписаний компанією Media Vision Computer Technologies LTD.

> На деяких комп'ютерах Windows спочатку показує синє вікно: «Windows protected your PC». Натисніть **More info**, переконайтеся, що видавець — Media Vision Computer Technologies LTD., і натисніть **Run anyway**.

Крок 3: Майстер встановлення

1. Виберіть мову встановлення і натисніть **OK**.
2. Папку встановлення вже заповнено. Натисніть **Далі**.
3. Залиште позначеним **Створити ярлики на Робочому столі** і натисніть **Далі**.
4. Натисніть **Встановити**.




Рисунок 4: Вибір мови встановлення.




Рисунок 5: Папка встановлення (ліворуч) і ярлик на робочому столі (праворуч).




Рисунок 6: Підсумок перед встановленням. Натисніть Встановити.

Тепер інсталятор завантажує основні компоненти (близько 1,35 ГБ) і встановлює їх. Це відбувається **лише один раз** і триває кілька хвилин залежно від швидкості інтернету.




Рисунок 7: Завантаження основних компонентів (ліворуч) і їх встановлення (праворуч).

Наприкінці натисніть **Готово**. Якщо інсталятор просить перезавантажити комп'ютер, спочатку перезавантажте його. Інакше HandWallet PC запуститься сам.




Рисунок 8: Встановлення завершено. Якщо позначено «Відкрити HandWallet PC», застосунок запуститься після натискання Готово.

Крок 4: Перший запуск

Поки HandWallet PC запускається, вікно завантаження показує поступ і поради щодо роботи із застосунком. Перший запуск триває довше за наступні. Список у куті вибирає мову цього вікна.




Рисунок 9: Вікно завантаження під час першого запуску після вибору української мови.

Потім відкривається вікно HandWallet PC. Відтепер запускайте HandWallet PC ярликом **HandWallet PC** на робочому столі або з меню **Start** (Пуск).

Крок 5: початковий майстер

Коли застосунок відкривається вперше, короткий майстер допомагає його налаштувати: мову, країну та валюту.

Вибір мови

1. На екрані привітання натисніть кнопку мови вгорі (спочатку на ній написано **English US**).
2. Прокрутіть список і виберіть **Українська**. Застосунок одразу перемикається на українську.
3. Перегляньте вступні екрани стрілками або натисніть **ПРОПУСТИТИ**, щоб продовжити.




Рисунок 10: Екран привітання (ліворуч) і список мов (праворуч), у якому ми вибрали «Українська».




Рисунок 11: Після вибору української: вступні екрани українською.

Вибір країни та валюти

1. У полі **Вибрати країну** виберіть свою країну (спочатку там може бути інша країна). Список можна прокручувати або шукати в ньому.
2. Валюта змінюється разом із країною (в Україні: гривня). Її можна змінити в полі **Вибрати валюту**.
3. Натисніть **Наступний**.




Рисунок 12: Екран країни та валюти (ліворуч) і список країн (праворуч), у якому ми вибрали «Україна».




Рисунок 13: Після вибору України: валютою тепер є гривня (UAH).

Крок 6: ваша перша дія

У HandWallet кожен рух грошей називається **дією**: покупка, оплачений рахунок, зарплата, позика тощо. Після завершення майстра з'являється екран «Дії», ще порожній, із запрошенням записати першу дію.

1. Натисніть круглу кнопку **+** у куті.
2. Виберіть тип дії: **Прибуток**, **Витрати** або **Інше**.
3. У полі **Що?** виберіть категорію, а потім підкатегорію, наприклад Їжа → Фрукти & Овочі.
4. Введіть суму. Для витрати сума показується зі знаком мінус.
5. Можна додати опис, змінити дату й зазначити, як ви заплатили (готівка, кредитна картка тощо). Усе це необов'язково.

6. Натисніть **Підтвердити**.




Рисунок 14: Екран «Дії» до першої дії (ліворуч). Після натискання + виберіть тип дії (праворуч).




Рисунок 15: Форма «Нова дія» (ліворуч) і список категорій (праворуч), у якому ми вибрали «Їжа».




Рисунок 16: Підкатегорії (ліворуч), у яких ми вибрали «Фрукти & Овочі». Після введення суми (праворуч).




Рисунок 17: Першу дію збережено. Звідси можна записувати нові дії, переглядати стан рахунку або натиснути «Аналіз», щоб побачити графіки та звіти.

Клавіатура: у HandWallet PC ви друкуєте на клавіатурі комп'ютера. Коли ви змінюєте мову на комп'ютері (наприклад клавішами Windows+Пробіл), змінюється й мова введення в застосунку.

Оновлення до нової версії

Завантажте новий інсталятор з тієї самої сторінки й запустіть його. Він знаходить наявне встановлення і запитує, чи виконати чисте встановлення. Щоб зберегти дані, натисніть **No**: оновиться лише програма.

Натискання **Yes** видаляє всі ваші дані та налаштування. Інсталятор просить підтвердження, перш ніж щось видалити.

Видалення HandWallet PC

Перед видаленням зробіть резервну копію даних. Видалення стирає HandWallet PC і всі його дані. Резервні копії, зроблені в застосунку, зберігаються в папці **Documents** (Документи) і залишаються там після видалення.

1. Відкрийте **Settings** (Параметри) і виберіть **Apps**, а потім **Installed apps**.
2. У полі пошуку введіть **HandWallet**.
3. Натисніть **...** поруч із HandWallet PC і виберіть **Uninstall**. Підтвердьте ще раз кнопкою **Uninstall**.
4. Windows запитує, чи дозволити зміни на пристрої. Натисніть **Yes**.

5. На запитання «Ви впевнені, що бажаєте видалити HandWallet PC і всі його компоненти?» натисніть **Yes**.




Рисунок 18: HandWallet PC у списку застосунків: меню (ліворуч) і підтвердження (праворуч).




Рисунок 19: Останнє запитання перед видаленням.




Рисунок 20: Видалення (ліворуч) і повідомлення наприкінці (праворуч).

Видалення стирає папку встановлення, ярлики на робочому столі та в меню Start, а також налаштування, які HandWallet PC додав до Windows.

Усунення несправностей

Що відбувається	Що робити
Інсталятор повідомляє: «HandWallet PC не може працювати на цьому комп'ютері.»	Процесор не має апаратної віртуалізації, або сам комп'ютер є віртуальною машиною. HandWallet PC не може працювати на цьому комп'ютері.

Що відбувається	Що робити
Інсталятор повідомляє: «Встановлення завершено, але апаратну віртуалізацію вимкнено в налаштуваннях BIOS/UEFI цього комп'ютера, тому HandWallet PC поки не може запуститися.»	Увімкніть віртуалізацію в BIOS, як описано в розділі «Чи підтримується мій комп'ютер?», а потім запустіть HandWallet PC.
«Windows protected your PC» під час запуску інсталятора.	Натисніть **More info**, потім **Run anyway** (див. крок 2).
Інсталятор повідомляє: «Помилка: Неможливо завантажити системний файл.»	Перевірте підключення до інтернету і знову запустіть інсталятор.
Під час першого запуску: «Не вдалося запустити систему.»	Перезавантажте комп'ютер і знову запустіть HandWallet PC. Одразу після встановлення Windows часто потребує перезавантаження, щоб увімкнути віртуалізацію.
«Не вдалося запустити систему.» і після перезавантаження.	Натисніть **Yes**, щоб надіслати нам журнал помилок, і напишіть нам (див. нижче).




Рисунок 21: Повідомлення про помилку під час запуску (ліворуч). Після натискання Yes журнал надсилається нам (праворуч).

Потрібна допомога?

Напишіть нам на **support@handwallet.com** і опишіть, що сталося. Якщо з'явилося повідомлення, додайте знімок екрана.